

| Чек-лист функциональности блока "Продолжить просмотр" | | |
|--|---|--------|
| № | Описание проверки | Статус |
| 1 | При переходе по ссылке https://www.ivy.ru/ открывается веб-страница, страницу можно скроллить | |
| Расположение и верстка блока "Продолжить просмотр" | | |
| 2 | Блок располагается под промо-слайдером на главной странице | |
| 3 | Надпись "Продолжить просмотр" прижата к правому краю, шрифт белого цвета, без орфографических ошибок | |
| 4 | Под надписью располагаются один или несколько блоков с видео, просмотр которых можно продолжить | |
| 5 | Если видеоблок один, он прижат к левому краю страницы | |
| 6 | Когда видеоблоков 2 и больше, они выстрены линейно (в одну "строку"), расположены на одном уровне | |
| 7 | Блоки равноудалены друг от друга | |
| 8 | Видеоблоки одинаковы по высоте и ширине | |
| 9 | Блоки с видео прямоугольной формы со скругленными углами | |
| 10 | Фон видеоблока заполнен стоп-кадром из видео | |
| 11 | В нижней части видеоблока есть шкала прогресса просмотра, прижата к нижнему краю | |
| 12 | Длина шкалы прогресса просмотра равна длине видеоблока | |
| 13 | Шкала тайминга просмотра разделена на красный и белый участки пропорционально хронометражу просмотра (красный - уже просмотрено, белый - сколько осталось посмотреть) | |
| 14 | В левом нижнем углу видеоблока надпись "еще <кол-во> мин" жирным шрифтом белого цвета | |
| 15 | Вокруг надписи "еще <кол-во> мин" рамка со скругленными сторонами справа и слева, фон внутри рамки серый, полупрозрачный | |
| 16 | Если осталось посмотреть 60 и более минут, надпись в нижнем углу видеоблока с текстом "<кол-во> час(-а) <кол-во> мин" | |
| 17 | Под видеоблоком находится надпись из 2-х строк, обе строки прижаты к левому краю | |
| 18 | В 1-й строке надписи под видеоблоком название фильма/сериала/.. с заглавной буквы жирным шрифтом белого цвета | |
| 19 | Во 2-й строке надписи под видеоблоком указаны год и жанр видео через запятую шрифтом белого цвета | |
| 20 | Если недосмотренное видео это серия сериала, то во 2-й строке надпись с текстом "Сезон <номер>, Серия <номер>" | |
| 21 | Если фильм из нескольких серий, то во второй строке надпись "Серия <номер>" | |
| 22 | Длина надписей под видеоблоками не превышает ширину видеоблоков | |
| 23 | Если название видео не помещается в одну строку, его продолжение помещено под многоточие "..." | |
| Появление и исчезновение блока "Продолжить просмотр", если пользователь неавторизован или у него нет аккаунта | | |
| 24 | Если нет аккаунта, при переходе по ссылке https://www.ivy.ru/ блок "Продолжить просмотр" на главной странице отсутствует | |
| 25 | Когда хотя бы одно видео не досмотрено до конца, раздел "Продолжить просмотр" появляется с соответствующим видеоблоком на главной странице под промо-слайдером. Контент, находящийся до этого на его месте, сдвигается вниз | |
| 26 | При закрытии и повторном открытии веб-страницы блок "Продолжить просмотр" не исчезает | |
| 27 | При обновлении веб-страницы блок "Продолжить просмотр" не исчезает | |
| 28 | Если закрыть страницу, удалить файлы Cookies для нее и затем открыть страницу снова, блок "Продолжить просмотр" исчезает с главной страницы | |
| 29 | Если удалить файлы Cookies для веб-страницы через DevTools, находясь на ней, блок "Продолжить просмотр" не исчезает с главной страницы | |
| 30 | Если из раздела "Продолжить просмотр" последовательно удалить все видеоблоки, раздел исчезает со страницы | |
| 31 | Если после ручного удаления видеоблоков из раздела "Продолжить просмотр" обновить страницу, раздел на ней не появляется, видеоблоки не появляются | |
| Появление и исчезновение блока "Продолжить просмотр", если пользователь авторизован в профиле | | |
| 32 | Если в профиле авторизованного пользователя нет недосмотренных видео, блок "Продолжить просмотр" на главной странице отсутствует | |
| 33 | Когда хотя бы одно видео не досмотрено до конца, раздел "Продолжить просмотр" появляется с соответствующим видеоблоком на главной странице под промо-слайдером. Контент, находящийся до этого на его месте, сдвигается вниз | |
| 34 | При закрытии и повторном открытии веб-страницы блок "Продолжить просмотр" не исчезает, пользователь остается авторизованным | |

| | | |
|---|---|--|
| 35 | При обновлении веб-страницы блок "Продолжить просмотр" не исчезает, пользователь остается авторизованным | |
| 36 | Если закрыть страницу, удалить файлы Cookies для нее и затем открыть страницу снова, блок "Продолжить просмотр" исчезает с главной страницы, профиль деавторизован | |
| 37 | При удалении файлов Cookies для веб-страницы, находясь на ней, блок "Продолжить просмотр" не исчезает с главной страницы | |
| 38 | Если после удаления Cookies с открытой страницы, обновить ее, блок "Продолжить просмотр" исчезает с главной страницы, профиль деавторизован | |
| 39 | При повторной авторизации и переходе на главную страницу блок "Продолжить просмотр" отображается на ней | |
| 40 | При повторной авторизации видеоблоки в разделе "Продолжить просмотр" такие же, как при первичной авторизации | |
| 41 | Если из раздела "Продолжить просмотр" последовательно удалить все видеоблоки, раздел исчезает со страницы | |
| 42 | Если после ручного удаления видеоблоков из раздела "Продолжить просмотр" обновить страницу, раздел на ней не появляется, видеоблоки не появляются | |
| 43 | Если после очищения вручную раздела "Продолжить просмотр" выйти из профиля и снова авторизоваться, раздел и видеоблоки будут отсутствовать на главной странице | |
| Функциональность содержимого раздела "Продолжить просмотр" | | |
| 44 | Видеоблоки добавляются в раздел слева направо по мере появления новых недосмотренных видео | |
| 45 | Если выбрать 2-й или дальше видеоблок в разделе и оставить видео недосмотренным, видеоблок изменит место в разделе "Продолжить просмотр" и станет крайним слева, полоса прогресса просмотра обновится | |
| 46 | Надпись "Продолжить просмотр" некликабельна, курсор меняет вид со стрелки на значок выбора текста | |
| 47 | При наведении курсора на каждый блок с видео курсор меняет свой вид со стрелки на перчатку, блок немного увеличивается в размере | |
| 48 | Когда размер видеоблока увеличивается при наведении на него курсора, он не перекрывает контент соседних блоков | |
| 49 | Если навести курсор на блок с видео его размер увеличивается пропорционально вверх и вправо-влево, нижний край остается на том же уровне | |
| 50 | Если курсор увести из видеоблока, его размер возвращается в исходное состояние | |
| 51 | При наведении курсора на блок с видео в его правом верхнем углу появляется кнопка в виде круга с крестиком внутри | |
| 52 | Кнопка с крестиком серого цвета, полупрозрачная, крестик белого цвета | |
| 53 | При наведении курсора на надпись "еще <кол-во> мин" кнопка с крестиком из правого верхнего угла исчезает | |
| 54 | При нажатии на кнопку с крестиком видео удаляется из блока "Продолжить просмотр" | |
| 55 | При удалении видео из блока "Продолжить просмотр" остальные доступные видеоблоки сдвигаются влево | |
| 56 | При удалении видео из блока "Продолжить просмотр" и обновлении страницы удаленный блок не появляется в нем | |
| 57 | При наведении курсора на любой блок с видео строка с названием видео становится ярче (подсвечивается) | |
| 58 | При наведении курсора на любой блок с видео в левом нижнем углу веб-страницы появляется всплывающая подсказка со ссылкой на страницу видео | |
| 59 | По клику на видеоблок происходит переход на веб-страницу с видео и его описанием | |
| 60 | Ссылка открывшейся страницы с видео совпадает со ссылкой из всплывающей подсказки по наведению курсора на его видеоблок в разделе "Продолжить просмотр" | |
| 61 | На открывшейся странице открывается то видео, которое было указано для него в разделе "Продолжить просмотр" | |
| 62 | На открывшейся веб-странице видео запускается автоматически с момента, на котором просмотр был ранее остановлен | |
| 63 | Если видеоблок для сериала, то по клику на него сериал запускается на указанном сезоне и серии | |
| 64 | На открывшейся веб-странице название видео, год и жанр совпадают с теми, которые отображались в блоке "Продолжить просмотр" | |
| 65 | Если количество недосмотренных видео не больше, чем может вместить в себя ширина открытой страницы, видеоблоки выравниваются по ней, равноудалены друг от друга | |
| 66 | Если видео досмотрено до конца, видеоблок с ним удаляется из раздела "Продолжить просмотр" | |
| 67 | Если удалить файлы Cookies через DevTools, находясь на странице, при нажатии на видеоблок открывается страница с соответствующим видео, но просмотр запускается с начала | |
| 68 | При изменении размера окна браузера мышью контент раздела "Продолжить просмотр" адаптируется, кол-во видеоблоков подстраиваются под ширину страницы | |
| Функционал прокрутки содержимого раздела "Продолжить просмотр" | | |
| 69 | Если количество недосмотренных видео больше, чем может вместить в себя ширина открытой страницы, справа от блоков с видео появляется кнопка прокрутки | |
| 70 | Кнопка прокрутки отцентрована относительно высоты видеоблоков, бледно-серого цвета, стрелка в виде знака ">" | |
| 71 | При наведении на кнопку ">" курсор меняет свой вид со стрелки на перчатку, кнопка меняет цвет на белый (подсвечивается) | |
| 72 | При нажатии на кнопку прокрутки ">" блоки с видео сдвигаются влево | |

| | | |
|----|---|--|
| 73 | После нажатия на кнопку ">" и сдвига видеоблоков, слева от них появляется кнопка обратной прокрутки | |
| 74 | Кнопка обратной прокрутки отцентрована относительно высоты видеоблоков, бледно-серого цвета, стрелка в виде знака "<" | |
| 75 | Когда элементы для прокрутки заканчиваются, кнопка ">" исчезает, остается только кнопка обратной прокрутки "<" | |
| 76 | Если удалить крайний справа видеоблок после окончания прокрутки, остальные видеоблоки сдвинутся вправо | |
| 77 | При наведении на кнопку "<" курсор меняет свой вид со стрелки на перчатку, кнопка меняет цвет на белый (подсвечивается) | |
| 78 | При нажатии на кнопку "<" блоки с видео сдвигаются вправо, появляется кнопка прямой прокрутки ">" | |
| 79 | Когда элементы для обратной прокрутки заканчиваются (вернулись в начало списка), кнопка "<" исчезает | |
| 80 | Кнопка прокрутки ">" исчезает, если из блока удалить видео, которые выходят за размеры страницы | |