

Чек-лист и результаты выполнения тестов: тестирование окон «Способ оплаты» и «Добавление карты»

№	Описание проверки	Яндекс.Браузер 800x600	Ссылка на баг-репорт
Ввод корректных данных карты			
1	Проверить, что по умолчанию поле "Способ оплаты" не заполнено и при нажатии на него открывается окно "Способ оплаты".	PASSED	
2	Проверить, что при нажатии на кнопку закрыть (крестик в правом верхнем углу окна) в окне "Способ оплаты", окно закрывается.	PASSED	
3	Проверить, что при нажатии на кнопку "Добавить карту" в окне "Способ оплаты" открывается окно "Добавление карты".	PASSED	
4	Проверить, что по умолчанию данные в окне "Добавить карту" не заполнены, кнопка "Привязать" не активна, кнопка "Отмена" закрывает окно "Добавление карты".	PASSED	
5	Проверить, что при нажатии на кнопку закрыть (крестик в правом верхнем углу окна) в окне "Добавление карты", окно закрывается.	PASSED	
6	Ввести корректные данные в окно "Добавление карты" - номер карты "1234 5678 9123", код "12". Кнопка "Привязать" становится активной для нажатия. После нажатия кнопки "Привязать" карта отображается в окне "Способ оплаты".	PASSED	
7	Проверить, что при уже добавленной карте, при нажатии на поле "Способ оплаты", открывается окно "Способ оплаты".	PASSED	
8	Нажать на кнопку "Добавить карту", проверить, что поля номер карты и код пустые для ввода.	FAILED	511E-30
9	Ввести в окно "Добавление карты" следующие данные: номер карты "2345 6789 1234", код "23". Нажать кнопку "Привязать". В окне "Способ оплаты" отобразится две внесённые карты.	PASSED	
10	Проверить, что в окне "Способ оплаты" можно переключаться между уже внесёнными картами.	PASSED	
11	Нажать на кнопку "Добавить карту", ввести еще раз данные первой карты: номер "1234 5678 9123", код "12". Кнопка "Привязать" становится активной для нажатия. После нажатия кнопки "Привязать" карта отображается в окне "Способ оплаты".	PASSED	Фича: В требованиях нет ограничений на ввод одной и той же карты несколько раз.
12	Добавить максимально возможное количество карт с корректными данными.	FAILED	511E-31
13	Проверить, что при вводе корректных данных без пробела в окно "Добавление карты" - номер карты "123456789123", код "12", при снятии фокуса пробелы поставятся автоматически и номер карты будет выглядеть так: "1234 5678 9123".	FAILED	511E-32
14	Нажать на кнопку "Добавление карты", ввести следующие данные: номер карты "0000 0000 0000", код "12". Кнопка "Привязать" становится активной для нажатия, карту можно добавить.	PASSED	
15	Нажать на кнопку "Добавление карты", ввести следующие данные: номер карты "9999 9999 9999", код "12". Кнопка "Привязать" становится активной для нажатия, карту можно добавить.	PASSED	
16	Нажать на кнопку "Добавление карты", ввести следующие данные: номер карты "0001 0001 0001", код "12". Кнопка "Привязать" становится активной для нажатия, карту можно добавить.	PASSED	
17	Нажать на кнопку "Добавление карты", ввести следующие данные: номер карты "9998 9998 9998", код "12". Кнопка "Привязать" становится активной для нажатия, карту можно добавить.	PASSED	
18	Нажать на кнопку "Добавление карты", ввести следующие данные: номер карты "1234 5678 9123", код "01". Кнопка "Привязать" становится активной для нажатия, карту можно добавить.	PASSED	
19	Нажать на кнопку "Добавление карты", ввести следующие данные: номер карты "1234 5678 9123", код: "99". Кнопка "Привязать" становится активной для нажатия, карту можно добавить.	PASSED	
20	Нажать на кнопку "Добавление карты", ввести следующие данные: номер карты "1234 5678 9123", код "02". Кнопка "Привязать" становится активной для нажатия, карту можно добавить.	PASSED	
21	Нажать на кнопку "Добавление карты", ввести следующие данные: номер карты "1234 5678 9123", код: "98". Кнопка "Привязать" становится активной для нажатия, карту можно добавить.	PASSED	
Ввод некорректных данных карты			
22	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты "1234 5678 912", код "12". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту добавить нельзя.	PASSED	
23	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты "1234", код "12". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	PASSED	
24	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты "1", код 12. Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	PASSED	
25	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты "1234 5678 91234", код "12". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	FAILED	511E-33
26	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты "максимальное количество цифр", код "12". Ввести такое количество символов в номер карты должно быть физически невозможно.	FAILED	511E-33
27	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты с пробелом перед номером: " 1234 5678 9123", код "12". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту добавить нельзя.	PASSED	
28	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты с пробелом после номера: "1234 5678 9123 ", код "12". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	PASSED	

29	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты с пробелом внутри, не соответствующем формату: "12 3456789123 ", код "12". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	PASSED	
30	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты "aaaa aaaa aaaa", код "12". Система не даёт ввести буквы.	FAILED	511E-34
31	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты "№/*!+-\$^*)", код "12". Система не даёт ввести некорректные символы.	FAILED	511E-34
32	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты состоит из пробелов, код "12". Система не даёт ввести некорректные символы.	FAILED	511E-34
33	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты оставить пустым, код "12". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	PASSED	
34	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты "1234 5678 9123", код "1". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	PASSED	
35	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты "1234 5678 9123", код "100". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, система не даёт ввести больше 2х символов.	FAILED	511E-35
36	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты "1234 5678 9123", код "123". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, система не даёт ввести больше 2х символов.	FAILED	511E-35
37	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты": номер карты "1234 5678 9123", код "максимальное количество цифр". Ввести такое количество символов в номер карты должно быть физически невозможно.	FAILED	511E-35
38	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты", поле "Номер карты": "1234 5678 9123", код: "aa". Система не даёт ввести буквы.	FAILED	511E-36
39	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты", поле "Номер карты": "1234 5678 9123", код: "№№№". Система не даёт ввести некорректные символы.	FAILED	511E-36
40	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты", поле "Номер карты": "1234 5678 9123", код: "00". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	FAILED	511E-37
41	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты", поле "Номер карты": "1234 5678 9123", код с пробелом в начале: " 12". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	PASSED	
42	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты", поле "Номер карты": "1234 5678 9123", код с пробелом в конце: "12 ". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	PASSED	
43	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты", поле "Номер карты": "1234 5678 9123", код с пробелом в середине: "1 2". Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	PASSED	
44	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты", поле "Номер карты": "1234 5678 9123", код состоит из пробелов. Система не даёт ввести некорректные символы.	FAILED	511E-36
45	Ввести следующие данные в окно "Добавление карты", поле "Номер карты": "1234 5678 9123", код пустой ввод. Кнопка "Привязать" остаётся неактивной, карту привязать нельзя.	PASSED	