

# Widget “Lower Thirds” para OBS

## Manual de instalación

- 1) Accedemos a <https://obsproject.com/forum/threads/animated-lower-thirds-with-dockable-control-panel.127896/> y le damos a “Download”. Cabe destacar que este plugin solamente funciona con Windows, no funciona con Mac ni con Linux.
- 2) Se nos descarga un zip y lo descomprimos. Es importante que esta carpeta la movamos dentro de nuestra carpeta de obs-studio.
- 3) Una vez tenemos la carpeta dentro de la de obs.studio, la abrimos y abrimos la carpeta llamada “lower thirds”.
- 4) Abrimos OBS. Vamos a “Vista” > “Paneles”>”Paneles de navegador personalizados...”
- 5) Agregamos el nombre que queramos y en el apartado de Url hay que pegar la Url que se obtiene al abrir “control-panel” que se encuentra en la carpeta de hemos abierto antes llamada “lower thirds”. Le damos a aplicar.
- 6) Ya tendríamos el panel listo para poderlo utilizar. Ahora pasamos a instalar los Hotkeys, que son atajos para poder utilizar el plugin.
- 7) Vamos a “Herramientas”>”Scripts”
- 8) Hacemos click en “Añadir Scripts” y dentro de la carpeta de “obs-studio” vamos a ir a “Animated-Lower-Thirds”>”lower thirds”. Seleccionamos “lower-thirds\_hotkeys.lua” y aceptamos. Cerramos la pestaña de Scripts.
- 9) Accedemos a “Ajustes”>”Atajos”, bajamos y se ven todos los atajos de “Lower Third Switch”
- 10) Añadimos los siguientes:  
(Se añaden pulsando las teclas simultáneamente)  
Para el atajo 1: SHIFT + 1  
Para el atajo 2: SHIFT + 2  
Para el atajo 3: SHIFT + 3  
Para el atajo 4: SHIFT + 4  
Tras añadirlos damos click en “Aceptar”.
- 11) En “Fuentes” damos click en “Agregar” > “Navegador”, le ponemos nombre y aceptamos.
- 12) Seleccionamos la opción de “Archivo local”, le damos a “examinar” y buscamos el archivo “browser-source” que está dentro de la carpeta “lower thirds” y le damos a “Abrir”.
- 13) Ahora configuramos el Ancho a 1920.
- 14) Borramos el CSS personalizado.
- 15) Seleccionamos las opciones “Apagar fuente cuando no sea visible” y “Actualizar el navegador cuando la escena se active”. Le damos a “Aceptar”.

## Manual de uso:

- 1) Encendemos “Main settings” para que pueda verse el título.
- 2) En “Lower Third 1” añado un nombre (Name) y la información (Info).
- 3) Si pulso ahora “SHIFT + 1” se activa la opción que hemos rellenado.
- 4) Si queremos cambiar el logo hacemos click en la imagen y hacemos click en “choose image”, seleccionamos la imagen y le damos a “ok”. Cabe destacar que no se puede escoger cualquier imagen que tengamos en el Escritorio o en cualquier otra carpeta, tiene que estar en la carpeta de “Animated-Lower-Thirds”> “logos” y seleccionarla de ahí.