


# CREACIÓN DE USUARIOS JASPER

1. Ingresar al sistema con usuario que tenga permisos de administrador
2. En la parte superior de la pantalla ingresar al apartado “Administrar” y luego a “Usuarios”



3. Al ingresar en la pantalla de usuarios, clicar en la opción “Agregar usuario...”



4. Llenar la información requerida para crear el usuario.  
Para la contraseña esta debe tener un mínimo de 8 caracteres incluyendo una mayúscula, un número y un carácter especial (las contraseñas en toda mayúscula no son válidas).  
Al terminar presiona el botón “Agregar usuario”

Agregar usuario

Nombre de usuario:

ID de usuario (obligatorio):

Una vez que se haya creado, este valor no se puede cambiar.

Correo electrónico:

Contraseña (obligatorio):

Confirmar contraseña (obligatorio):

☒ El usuario está activado.

Agregar usuario

Cancelar

5. Al guardar la información el usuario se encuentra creado, y procedemos a buscarlo nuevamente para otorgarle los permisos y atributos requeridos, presionando el botón “Editar”.

**Propiedades**

Nombre de usuario:  
**JARESTREPO**

ID de usuario:  
JARESTREPO

Correo electrónico:  
JARESTREPO@C.COM

☒ El usuario está activado.

Funciones asignadas:  
[ROLE\\_USER](#)

Atributos de perfil:  
No hay atributos asociados con el recurso.

**Editar** Iniciar sesión como usuario

6. Primero se aplican los permisos o funciones, los permisos o funciones son los que permiten visualizar cierto tipo de carpetas en los reportes
- ROLE\_USER: El permiso por defecto permite el login en el aplicativo
- ROLE\_ADMINISTRADOR: Permiso de administrador para el usuario
- ROLE\_AUDITOR: Permiso que permite ver los reportes de AUDITOR
- ROLE\_OPERACIONES: Permiso que se usa para los funcionarios de operaciones
- ROLE\_CLIENTE: Permiso que se usa para los usuarios de cliente final o funcionarios de las empresas usuarias.

Adicionalmente se encuentran los permisos de zona que para el caso parquesur es ROLE\_PARQUESUR para zona seria ROLE\_PALMASECA este permiso indica a que zona pertenece y debe aplicársele tanto a los clientes como a los funcionarios de operaciones (estos pueden tener más de una zona)

The screenshot shows a user interface for assigning roles. It consists of two main panels: 'Funciones disponibles' (Available Functions) on the left and 'Funciones asignadas' (Assigned Functions) on the right. Between them are two arrow buttons for moving items. At the bottom are 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Funciones disponibles	Funciones asignadas
ROLE_ADMINISTRATOR	ROLE_USER
ROLE_ANONYMOUS	
ROLE_AUDITOR	
ROLE_OPERACIONES	
ROLE_PARQUESUR	

Para el caso de un cliente final esta es la forma en la quedaría

This screenshot shows the same role assignment interface as above, but with a different configuration. In the 'Funciones disponibles' panel, 'ROLE\_ADMINISTRATOR' is highlighted. In the 'Funciones asignadas' panel, 'ROLE\_USER' is highlighted, and 'ROLE\_PARQUESUR' and 'ROL\_CLIENTE' are also listed.

Funciones disponibles	Funciones asignadas
ROLE_ADMINISTRATOR	ROLE_PARQUESUR
ROLE_ANONYMOUS	ROLE_USER
ROLE_AUDITOR	ROL_CLIENTE
ROLE_OPERACIONES	

7. Terminado de aplicar los permisos o funciones vamos a la sección de atributos en la parte superior derecha del usuario.

The screenshot shows a user profile interface with two tabs: 'Propiedades' (Properties) and 'Atributos' (Attributes). The 'Atributos' tab is highlighted with a yellow border.

Propiedades	Atributos
-------------	-----------

El sistema por defecto debería cargar por defecto dos atributos que son los necesarios para el correcto funcionamiento

- att\_dbname
- att\_empresa

Presionamos en el lápiz del primero, en caso de no cargarlos presionamos “Añadir atributo nuevo”

**Propiedades**

Propiedades Atributos

Filtrar por: Todo

Nombre	Valor	Encriptado	Heredado
--------	-------	------------	----------

Añadir atributo nuevo

8. El primer atributo a llenar es att\_dbname presionamos en el icono del lápiz y en el campo valor ingresamos el nombre de la base de datos en donde el usuario tendrá permisos.  
Nombres disponibles: zona, parquesur, riopaila, proterra, plena, clip, aguadulce, pdc

**Propiedades**

Propiedades Atributos

Filtrar por: Todo

Nombre	Valor	Encriptado	Heredado
--------	-------	------------	----------

Nombre: att\_dbname Valor: parquesur

Descripción:

☐ Encriptar

Aceptar Cancelar

Guardamos presionando el botón “Aceptar”, en caso de que el usuario pueda consultar en otras bases podemos agregar más atributos de la misma manera incluyendo al final el numero consecutivo, por ejemplo: att\_dbname2, att\_dbname3 etc.



9. El segundo atributo corresponde a la empresa a la que pertenece el cliente final (código del usuario empresa), para el caso de funcionarios del usuario operador se debe llenar por la palabra

“null” (sin comillas), este token null permite a los funcionarios del usuario operador consultar información de todas las empresas de la base de datos ingresada en el punto anterior.

**Propiedades**

PropiedadesAtributos

Filtrar por: Todo

Nombre	Valor	Encriptado	Heredado	
att_dbname	parquesur	<input type="checkbox"/>	false	 

Nombre:

att\_empresa

Valor:

20

Descripción:

☐ Encriptar

Aceptar

Cancelar

Guardar presionando el botón “Aceptar”

10. Para terminar la creación damos en “Guardar”, en caso de querer probar que la configuración realizada estuvo correcta se puede pulsar en el botón “Iniciar sesión como usuario”

## Propiedades

Nombre de usuario:

**JUAN VALDIVIA**

ID de usuario:

JEVALDIVIA

Correo electrónico:

JEVALDIVIA@ZONAFRANCAPALMASECA.COM.CO

☒ El usuario está activado.

Funciones asignadas:

[ROLE\\_OPERACIONES](#) , [ROLE\\_PARQUESUR](#) , [ROLE\\_USER](#)

Atributos de perfil:

Nombre	Valor	Encriptado	Heredado
att_empresa	null	false	false
att_dbname	parquesur	false	false

Editar

Iniciar sesión como usuario

Eliminar usuario