


一、SDK运行环境

- 1、iOS9.0以上的版本(包括iOS9.0)
- 2、iPhone设备

二、获取SDK


下载地址:<https://github.com/bitcv/iOS-BitcvWalletSDK>

三、导入SDK




四、项目配置

1、添加libc++ 如下图所示：



2、添加-Objc 如下图所示：




3、相机和照片权限设置

Privacy - Camera Usage Description 我们使用您的相机用于：扫描付款是否同意？

Privacy - Photo Library Usage Description 我们使用您的相册用于：加载二维码是否同意？

如下图所示：



五、BitcvWalletSDK使用

1、初始化SDK

```
[BitcvWalletManager initWithAppKey:@"bcv2SnqmaJ4Y4xk2"];
```

"bcv2SnqmaJ4Y4xk2" 是由该平台提供的AppKey

如何获取？

2、进入币威钱包页面提供两种方式：

模态方式弹出页面

```
/**
 * 进入币威钱包页面
 * 模态方式弹出页面
 * nation:国家码 例如:中国(+86)
 * mobile:手机号码
 * exitBlock:当要退出币威钱包的时候，会有回调。根据业务情况来做相应
处理。
 */
[BitcvWalletManager presentViewControllerWithViewController:self
nation:@"+86" mobile:@"xxxxxxxxxx" exitBlock:^(
```

导航控制器push的方式

```
/**
 * 进入币威钱包页面
 * navigationController 向导航控制器push视图控制器（必填）
 * nation:国家码 例如:中国(+86)
 * mobile:手机号码
 * exitBlock:当要退出币威钱包的时候，会有回调。根据业务情况来做相应
处理。
 * 注意：当有UITabBarController的时候，pushViewController会把tabbar
隐藏掉
 */
[BitcvWalletManager
pushViewControllerWithNavigationController:self.navigationController
nation:@"+86" mobile:@"xxxxxxxxxx" exitBlock:^(
```

```
});
```

3、退出币威钱包

```
/**  
 * 退出登录。使用场景 当你的app退出登录或者切换账号的时候，需要调用  
该方法
```

```
 */  
[BitcvWalletManager signOut];
```

4、获取币威钱包SDK的版本号

```
/**  
 * 获取当前SDK的版本号  
 */  
[BitcvWalletManager version];
```