

# OK版FongMi（OK版影视） 简单使用说明

ver1.0.4

目录

[1.0多线路 OK版FongMi/影视修订说明-----3](#)

[2.0多线路 OK版FongMi/影视使用教程-----6](#)

[3.0多线路 OK版FongMi/影视功能解释-----12](#)

[4.0多线路 OK版FongMi/影视手机版 使用教程-----21](#)

[5.0多线路 OK版FongMi/影视手机版 功能解释-----24](#)

[6.0多线路 OK版FongMi/影视手机版 非界面功能-----28](#)

[7.0多线路 FongMi/影视手机版 彩蛋-----31](#)

## 1.0多线路 OK版FongMi/影视修订说明

2024.4.5: 修改Proxy解释, 修改为本地代理, 修订内容; 增加解释okhttp。手机版设置, 添加线路播放的解释。

2024.4.10 修改直播功能内容, 播放设置和线路切换; 修改软件说明。

2024.4.12 修改2.0 自动换源。

## 1.0多线路 OK版FongMi/影视修订说明（备用）

备用。

## 1.0多线路 OK版FongMi/影视修订说明（备用）

备用

## 2.0多线路 OK版FongMi/影视 使用教程1

### 软件简介

FongMi目前更新最为积极的软件，也叫影视TV。基础版本目前交给唐三开发。 OK哥开发OK版界面。

其中32位支持mitv和p2p直播源（已测试测试），支持更多直播协议，其它的TVbox-FongMi不支持，骆驼live、DIYP、百川影音支持。

OK版和原版的主要区别是在图星际界面（UI）的一些修改和增加易用性。有的版本会有一些新功能。特别是测试版往往功能很激进。OK版没有额外增加非图形界面功能（彩蛋）。彩蛋部分直接参考Fongmi版即可。

最大的特点是保留了弹幕功能，2.3.1的版本恢复了clan接口调用命令。版本更新一般在FongMi版发布之后。一些界面设置按钮特别有逻辑性，需要认真研究一下。OK版和标准版的包名一致。TV版和手机版的包名也一致，不能共存。

项目地址：  
<https://github.com/FongMi>  
左上角默认分支就是OK版。（四个分支release=OK版;dev=开发版，Fongmi=标准版。kitkat=安卓4.x版）

下载地址  
<https://github.com/FongMi/Release>  
默认分支就是OK版，内部有两个分支：main分=OK版，fongmi=原版  
<https://github.com/FongMi/Release/tree/main/apk>  
链接内，同时软件也有开发版，由于功能很多，界面简洁明了开发版也有很多人使用。官方仓库内release 文件夹是正式版， dev是测试版， kitkat是安卓4.x版。标准版版本号是数字序号，例如2.3.2。开发版的版本号是日期序号如0408。

FongMi的版本很多。根据软件版本和支持的爬虫种类排列组合出来了很多种同时也有手机版，版本号和TV版完全相同，包名一样，互相覆盖不共存。与原版也不能共存。

重要的衍生版 521. 特色内置了浏览器，手机版增加了阅读功能，应用扩展内有书源和饭太硬的接口导航。

版本 OK版FongMi 2.3.2

下面是版本介绍，涂色的是常用版本

软件只支持单线路/多线路，输入多仓库源无效  
支持欧歌多仓 (<http://tv.nxog.top/>)，域名可能对应多个文件

版本名称	版本解释	使用范围
leanback-java-arm64_v8a.apk	64位java爬虫TV版	旧版电视/机顶盒
leanback-java-armeabi_v7a.apk	32位java爬虫TV版	旧版32位电视/机顶盒不常用，
leanback-python-arm64_v8a.apk	64位java+python爬虫TV版	部分华为和联发科芯片的电视机、瑞芯微的部分机顶盒是64位系统
leanback-python-armeabi_v7a.apk	32位java+python爬虫TV版	比较新的电视/机顶盒，一般都是32位系统，常用版本
mobile-java-arm64_v8a.apk	64位java爬虫手机版	比较旧的手机，不常用
mobile-java-armeabi_v7a.apk	32位java爬虫手机版	比较旧的手机，不常用
mobile-python-arm64_v8a.apk	64位java+python爬虫手机版	比较新的手机，常用版本
mobile-python-armeabi_v7a.apk	32位java+python爬虫手机版	比较旧的手机不常用
leanback.apk	安卓4.x版本Java爬虫	安卓4.x设备持续更新

## 2.0多线路 OK版FongMi/影视 使用教程2

版本 OK版FongMi 2.3.2

常用下载渠道

基本操作和FongMi一致

微信公众号OK猫开发（OK猫影暂时被封），回复OK，QQ频道影肥猫宝贝也算是官方渠道，，有大量的教程和技术讨论。

QQ品频道 OK杰克频道号：5mo9xzxm3；QQ群 OK聊天交友群（清理清理一个月不发言且低于5级）82661501。群内有一些软件和特殊的版本。

下载地址：

微信公众号：OK猫影（暂时无法使用）/OK猫开发 回复OK，有正式版和开发版，且有海信版，通常公众号内的版本更新一些，比Github上还要新。肥猫宝贝 回复OK，只有正式版。

影视仓库下载地址Ctrl+F搜索：<http://www.wmdz.com/tvbox1.html>

一般各种网站和公众号分享的资源里面都有这个基础版本。

Fongmi内置版<http://www.wmdz.com/tvboxFM.html>

同样在肥猫宝贝 影视仓库等地方都有下载。

在内置版中，纯小白算是官方的内置版，使用的是安卓4.x的TV版，内置的是奇奇的本地包。目的是为了不怎么懂的人使用。


影视仓的作者安卓哥开发也在OK版Fongmi的相关联系组织内，相关的开发者交流非常积极，很多功能都在积极借鉴。

教程参考 Agoni的帖子：<https://pd.qq.com/s/344qa6i77>

OK版的界面可以切换简洁模式（FongMi模式，默认）和TVbox模式。下面以默认格式介绍使用入门

### 1. 添加接口

点击软件右上角（部分软件在顶部中间或其它位置）小齿轮“设置按钮”



1.2 点击“配置地址”，弹出配置窗口  
填入地址, 点击确定“直播”、“壁纸”如果需要填入地址相同的办法。小房子右侧查看和管理历史记录。

切换和管理已经填入的接口



获取存储权限可以访问本地文件  
授权之后此项消失。

IP地址，类似：  
192.168.0.101:9979

1.3 “点播”的弹出窗口填入接口地址  
填入后点击确定，返回主页面，等待接口文件下载。接口无效会有提示。  
直接填写：使用遥控填写；模拟器直接复制或者填写  
网页推送：在的浏览器上填入IP地址和端口，使用网页管理器推送。手机平板可以用浏览器直接扫二维码推送网址。  
下一页内容有接口推送的方法

基本操作和FongMi一致




1a. 电脑/手机和机顶盒/电视在同一网段的局域网。浏览器填入IP地址和端口回车。手机平板可以扫二维码。

1c. 根据需要填写，一般只填写数据/源/接口地址. 填写完成点击确定。数据就推送到对应的位置。继续在软件上操作即可。

1b. 最下面功能菜单选择“设定”部分软件在中间。  
搜索：在首页搜索节目里面搜索可以推送搜索内容。  
推送：推送可以播放的地址给软件。

本地：在配置界面获取存储权限后，除了软件本身可以调用其它文件。也可以在网页管理界面新建文件夹和上传文件，不支持上传文件夹。



接口地址：填入在线接口的地址



在主界面的搜索中，使用此处进行远程推送

1d在主界面的“推送”中，填入.m3u8/.MP4以及单个的直播链接。可以把软件当普通播放器用。有直连/嗅探（使用爬虫）/解析（破解VIP）三种方式。如果有本地文件，选择属性，点击用FongMi（影视）播放，可以当本地播放器使用。

管理和推送文件



2. 观看节目  
2.1切换不同站点  
点击“首页”按钮  
标题切换不同的站  
点

4. 直播  
点击“直播”如果接口内的直播有效可  
以直接看电视，一般线路切换自动切换  
直播源。如果不能切换（欧歌和部分本  
地源）到1.2“直播”最右侧切换。

3. 搜索功能  
详细内容看下一  
页

2. 2b点播  
点击后之后弹出下面的子菜单，选择分类之后并按  
确定键，显示关键词（节目筛选），再次点击分类  
退出。模拟器单击选择再单击确定。再次单击取消。

2. 2c关键词（点播筛选）  
点击显示内容观看

公众号【神秘的哥哥们】

点播

直播

搜索

收藏

最近观看

更新推荐

烈焰

泪之女王

唐人街探案2

小日子

2. 2a点播节目  
点击点播，是站点  
的点播菜单

2. 3  
展示观看历史记录

2. 5点选推荐观看  
点播影视节目

热门电影

热播剧集

热播综艺

电影筛

热度

最新

评分

全部

华语

欧美

韩国

日本

高分犯罪动作爽片  
3月1日 全国上映

Anthony Anderson and  
West A Couple

3搜索功能

基本操作和FongMi一致



4. 更新接口

点击“设置”，选择“清空缓存”可以删除已经下载好的接口文件更新在线接口的数据



5. 更新软件

点击主页右下角设置-设置界面在“版本”最右侧点击版本号，升级软件。依赖作者的服务器，有时候不起作用

6. 自动换源

6.1实际上是设置自动切换站点，点击设置在设置内

6.2 点播自动换源设置  
打开界面最上面“点播”旁边的小房子

6.3点击第一行“放大镜”或者第二行“循环”符号，弹出“选择/取消选择站点”

“选择/取消选择站点”菜单，用于设置哪些站点参与“搜索”和“自动换源”

设置参与搜索的站点，一些站点在接口内写入不参与，则不可设置。

设置参与搜索的站点，一些站点在接口内写入不参与，则不可设置。

全选选择 “选择/取消选择站点” 菜单

取消全部选选择 “选择/取消选择站点” 菜单

切换1列/3列源展示列表

6.4 直播源设置  
打开界面最上面“直播”旁边的小房子显示直播线路内的直播源数量（类似点播源的站点），点播源包含几个就显示几个，没有则不显示。

显示直播源内的加密分组（分组名\_密码，例如“IPV4\_1111,#genre# ”）并去掉密码

直播源加密码的分组（分组名\_密码，例如央视IPV4\_1111,#genre# ）不显示  
使用直播功能，连续点击5次页面节目菜单上左上角“收藏”，页面下侧中间弹出窗口填入密码显示加密分组。

小火箭打开软件直接进入直播（打开软件不操作也自动进入）

关闭自动进入直播间

3.0多线路 OK版FongMi/影视 功能解释1

版本 OK版FongMi 2.3.2

首页按钮  
点击切换站点，常用功能区不显示  
“设置”转换成线路/站点切换+常用功能显示

点播功能，进入之后站点的  
具体内容和分类。选择  
分类后显示字菜单。

直播功能（一般是点  
播源里面自带，也可  
以单独设置源）

搜索功能（可以使用  
手机或电脑通过网页  
远程推送搜索内容）

收藏文件

推送网页（可以使用手  
机或电脑通过网页远程  
推送一些支持的网页）

简介风格

日期与时间

软件的全部设置功  
能

常用功能区  
设置-个性设置-  
主页按钮 设置功  
能和顺序

历史记录  
点击进入查看和管理  
历史记录

记录区  
播放历史  
长按，删除记录

展示区  
展示推荐节目

切换站源

切换线路


历史页面

搜索页面

推送页面

收藏页面

设置页面



点击节目，如果不打  
开“聚合搜索”只显  
示本站点内的节目，  
打开之后显示线路内  
所有站点的内容



3.0多线路 OK版FongMi/影视 功能解释2

版本 OK版FongMi 2.3.2

TVbox风格

站点按钮  
功能和首页按钮相同

首页按钮  
点击切换站点  
常用功能区不显示  
“设置”转换成线  
路/站点切换+常用  
功能显示

常用功能区（默  
认不显示点播）  
设置-个性设置-  
首页按钮可以修  
改展示的功能和  
顺序。常用功能  
区去掉“设置”，  
站点按钮和“首  
页按钮”转换成+  
站点/线路切换+  
全部常用功能

直播功能（一般是点  
播源里面自带，也可  
以单独设置源）

搜索功能（可以使用  
手机或电脑通过网页  
远程推送搜索内容）

推送网页（可以使用手  
机或电脑通过网页远程  
推送一些支持的网页）

日期与时间

站点菜单，最左侧是  
站点全部节目，点击  
任意菜单进入相应菜  
单内容节目展示  
功能类似“点播”

软件的全部设  
置功能

收藏文件



历史记录  
点击进入查看和管理  
历史记录

记录区  
播放历史

展示区  
展示推荐节目

3.0多线路 OK版FongMi/影视 功能解释3

版本 OK版FongMi 2.3.2

点播源（通常带有直播源和壁纸源）  
设置与推送

直播源设置与推送

壁纸源设置与推送，  
支持本地文件使用

播放功能设置

个性化设置

接口文件缓存开关

设置DNS默认是系  
统

清空已下载的在线  
接口文件

弹幕设置，点击有设置菜单  
弹幕开关、设置速度、大小、行数、透明度（搭配带有  
弹幕的接口使用，）

直播设置

点播设置

切换管理点播线路/  
线路历史记录

切换管理直播线路/  
线路历史记录

从线路更新壁纸

切换壁纸/恢复默认  
壁纸

本地代理侦测地址，远  
程推送管理和Socks5技  
术上网协议

清空数据恢复出厂设置  
(2.3.2版不删除数据后  
续可能有变化)

软件数据备份，长  
按切换

点击版本可以更新  
软件（正常情况下）

点播	http://肥猫.live		🏠	🔄
直播	http://肥猫.live		🏠	🔄
壁纸	http://我不是.肥猫.live/ppic/feimao.php		🏠	🔄
播放设置	弹幕设置			
个性设置	Proxy			
接口缓存	关闭	重置App		
DoH	系统	备份	自动	
缓存	5.3 MB	版本	2.3.2	

播放设置

FongMi更新非常快，功能添加也非常多。很多设置需要遥控器操作，有许多长按切换的功能。本文以2.29为例。

影片播放自动/手动，默认自动  
自动：选择影片，自动开始播放。  
手动：选择影片，再点一次播放。

隧道模式(IJK和系统无此项)：视频通过硬件视频解码器直接传送到显示器. 安卓5到安卓10 安卓11时钟方式不同。

系统和OKHttp，默认OKHttp，y一般不需要修改。(IJK和系统无此项)由square公司开发的一种安卓内公认最好的网请求框架。

播放核心	设置不同的播放器（解码器）默认EXO	EXO
解码方式	硬解/软解切换	硬解
渲染方式	渲染方式Surfac/Texture	Surface
缩放比例	播放页面大小比例	原始
字幕样式	字幕样式预设/系统	预设
字幕大小	播放页面字幕大小	16
线路播放		自动
隧道模式		关闭
连线方式		OkHttp
缓冲时间	缓冲时间设置(IJK和系统无此项)	1 倍
User-Agent	用户代理（翻译容易误解）：http协议的一部分，服务器用来识别客户端的设备软件。主要用来伪装客户端，一般不需要修改。	



播放设置

图片显示质量

点播界面播放界面有多集的节目，一行/多行显示集数

主界面显示风格  
简洁风格（FongMi）：节目展示在点播内  
TVbox风格：左上角最上方站点按钮，第二行是首页按钮。同时展示站点点播节目菜单（相当于点播功能）

屏幕辅助功能显示开关  
时间：右上角显示时间  
网速：右下角显示速度  
进度：下方显示标准进度条  
迷你进度：下方显示蓝色细进度条

功能与首页按钮相关主界面时，遥控器菜单键功能的切换：线路/站点+全部常用功能或者以上功能的弹窗切换

图片品质	高	图片尺寸	大
选集样式	单行	倍速	1.00
首页UI	简洁风格	最近观看	开启
屏显		首页按钮	
全屏菜单键	控制栏	首页源锁定	关闭
小窗返回键	返回	无痕模式	关闭
首页菜单键	选项弹窗	聚合搜索	关闭

点播播放全屏时“菜单”键的功能：设置功能/选集

点播播放小窗口界面返回键的功能。返回：直接退出小窗界面，回到节目选择焦点移动：返回小窗口内的视频小窗口。

选项弹窗	切换站源	切换线路
直播页面	历史页面	搜索页面
推送页面	收藏页面	设置页面

图片显示质量

播放速度，长按恢复1.00

播放时右下角显示网速

锁定后主界面无法切换首页站点

不保留播放历史

选择更新推荐是否展示其它站点的搜索信息。关闭直接打开本站点播放。开启：以搜索模式展示本线路所有的相关搜索内容。

功能与首页菜单相关设置常用功能区的功能和顺序，箭头调整顺序。当常用功能区没有“设置”时候。站点按钮和首页按钮自动转换成站点/线路选择+全部常用功能区

点播	直播	搜索	收藏	推送	历史	设置
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑



弹幕设置

弹幕加载	点播弹幕加载总开关	开启
弹幕速度	点播弹幕播放速度：快、适中、慢、超慢	适中
弹幕大小	点播弹幕大小，点开有带刻度的调节条，拖动设置大小	1.0 倍
弹幕行数	点播弹幕显示行数，点开有带刻度的调节条，拖动设置数量	3 行
弹幕透明	点播弹幕字体透明度，点开有带刻度的调节条，拖动设置量度	90 %

点播功能（电影/电视剧/音频）小窗口模式/预览模式

设置-个性设置-屏显-进度  
(直播不显示)

设置-个性设置-屏显-迷你进度  
(直小窗口不显示)

设置-个性设置-屏显-时间

线路显示

电视剧剧集选择列表，电影节目无此项。  
个性设置内“选集样式（单行/多行）”

电视剧剧集快速选择分组

搜索关键词

线路16 线路25 线路3 线路30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

倒序 → 1-20 21-40 41-46

大明王朝1566 大明 王朝 1566

电影节目其它节目来源（站点，电视剧没有）展示

00:33:54

00:03/47:27

0 KB/s

大明王朝1566

已完结

站源: 快看 | 影视 年份: 2007

导演: 张黎

演员: 陈宝国, 黄志忠, 王庆祥, 倪大红, 祝希娟, 徐光明, 张志坚, 郭广平, 闫...

简介: 已完结

简介 收藏 换源

更换节目来源（站点）

点击收藏到收藏夹

节目简介

网速显示个性设置内“网速”

点播功能（电影/电视剧/音频）全屏模式

硬解、软解开关  
播放设置内“解  
码方式”

解码器选择  
播放设置内“播  
放核心” IJK  
EXO 系统三种后  
面的功能不同

刷新显示

切换上/下集, 选  
集（电视剧节目  
内出现）

设置功能  
直播界面遥控按  
“设置键”  
模拟器在下侧空  
白处单击

设置-个性设置-  
屏显-进度  
暂停不显示

设置-个性设置-屏显-迷你进度  
(蓝色小进度条退出设置后显示)

播放速度

暂停  
遥控器暂停键  
(OK)，模拟器  
空格键。显示播  
放节目简介。单  
击鼠标暂停，双  
击鼠标。

画面图幅和显示比例  
播放设置内的“缩放  
比例”

设置-个性设置-  
屏显-时间

选择/关闭字幕

选择/关闭当  
前播放视频内  
的音频/视频  
部分

设置跳过片头  
时间

设置跳过尾头  
时间

循环播放功能

设置-个性设置-  
屏显-网速


和FongMi相同

节目菜单（与设置不能同时出现）  
直播界面遥控按“确定（OK）”  
模拟器在窗口左侧单击或者点击右键  
有不同的分类和子菜单  
或者左侧单击  
直播设置内直播源设置成加密分组隐藏时（钥匙符号），点击节目菜单左上角的“收藏”5次，屏幕下部中间弹出对话框填入密码可以显示。

画面图幅和显示比例  
播放设置内的“缩放比例”

硬解、软解开关  
播放设置内“解码方式”（EXO模式出现）

更换直播播放器  
IJK EXO 系统  
三种后面的功能不同



遥控器换台键前进后退交换  
（TV版有效）

遥控器换台跨越频道中的分类开关

切换不同的直播源  
设置内的“直播”

设置功能（与菜单不能同时出现）  
直播界面遥控按“设置键”  
模拟器空白（左侧除外）处单击或右击  
并出现进度条（不能设置）

切换直播线路内的直播源，  
仅有一个无法切换，没有则不能直播。

切换同一个节目相同分组内的  
同一个频道的不同线路（同一个  
分组内有多个相同的线路，  
只显示一个名字）

字幕显示  
功能（EXO  
时出现）

切换/关闭节目源内  
不同的音频与视频  
（EXO/IJK 出现）



4.0多线路 OK版FongMi/影视手机 使用教程1

软件简介

软件介绍和下载参考TV版.

1. 添加线路

1. 3弹出的界面填入接口地址。点击确定。一般的接口内自带直播接口。切换线路自动切换。  
返回主页面观看节目

1. 4在主界面的右下角点击链接符号，填入.m3u8/.MP4以及单个的直播链接。可以把软件当普通播放器用。有直连/嗅探（使用爬虫）/解析（破解VIP）三种方式。在弹出窗口“文件夹”符号可以选择本地文件播放  
如果有本地文件，选择属性，点击用FongMi（影视）播放，可以当本地播放器使用。

1. 1点击软件右下角“我的”

4. 切换线路  
点击主页右下角设置-设置界面在“点播最右边”切换和管理线路

5. 更新接口  
点击主页右下角设置-设置界面在“缓存”清空已下载的在线接口文件，更新接口文件

2. 观看节目  
点击主页左上角的按钮切换站点

2. 1推荐一行是站点的节目分类  
点击菜单显示分类内容，点击右下角三角按钮。弹出菜单显示节目筛选关键词，后退退出。

2. 2  
点击观看节目

3. 观看直播节目  
默认不显示，添加直播源后显示。  
点击主页下面中间按钮一般线路切换自动切换直播源。如果不能切换（欧歌和部分本地源）到1. 2 “直播”最右侧切换。



6. 更新软件  
点击主页右下角设置-设置界面在“版本”最右侧点击版本号，升级软件。依赖作者的服务器，有时候不起作用

2. 3搜索  
点击最上面一栏搜索节目，在搜索内容中选择并观看

2. 4  
点击查看历史记录

版本OK版FongMi 2. 3. 2手机版

软件只支持单线路/多线路，输入多仓库源无效支持欧歌多仓  
(<http://tv.nxog.top/>)，域名可能对应多个文件




4.0多线路 OK版FongMi/影视手机 使用教程2

版本OK版FongMi 2.3.2手机版

7. 自动换源  
7.1主页面设置  
点击主页左上角的按钮切换站点

参与自动换源的站点，点击关闭

不参与自动换源的站点



7.2设置页面设置  
点击主页右下上角的设置按钮。设置页面点击“点播”右侧的小房子



自动换源实际是换播放界面的网站/APP/网盘来源


参与自动换源的站点，点击关闭

不参与自动换源的站点

播放自动换源设置

7.3设置页面设置直播  
点击主页右下上角的设置按钮。设置页面点击“直播”右侧的小房子  
显示点播源的数量（类似直播站点）点播源包含几个就显示几个，没有则不显示。

直播源加密码的分组（分组名\_密码，例如央视 IPV4\_1111, #genre# ）不显示  
使用直播功能，连续点击5次页面节目菜单上左上角“收藏”，页面下侧中间弹出窗口填入密码显示加密分组。



小火箭打开软件直接进入直播（打开软件不操作也自动进入）

关闭自动进入直播间

显示直播源内的加密分组（分组名\_密码，例如央视 IPV4\_1111, #genre# ）并去掉密码

5.0多线路 OK版FongMi/影视手机 功能解释1

版本OK版FongMi 2.3.2手机版

站点（首页）切换按钮

站点（首页）分类

站点（首页）展示

点击站点（首页）切换弹出站点选择菜单

点播标签

直播标签

收藏夹

历史记录

搜索

参与自动换源的站点，点击关闭

不参与自动换源的站点接口内可以设置不参与，目前是FongMi独有

复制网页播放或选择并播放本地文件

设置按钮

点播源设置  
（通常带有直播源和壁纸源）  
设置可以直接选择本地源文件

直播源设置

播放设置

个性设置

接口文件缓存开关

清空数据恢复出厂设置

设置DNS默认是系统

本地代理侦测地址，远程推送管理和Socks5技术上网协议

软件参数备份

软件版本号服务器正常时单击版本号更新

播放设置

点播功能设置

切换管理点播线路/线路历史记录

切换管理直播线路/线路历史记录

直播功能设置

从线路更新壁纸

切换壁纸/恢复默认壁纸


壁纸源设置与推送，支持本地文件使用

清空已下载的在线接口文件




5.0多线路 OK版FongMi/影视手机 功能解释2

版本OK版FongMi 2.3.2手机版



- 设置不同的播放器（解码器）默认EXO
- 缓冲时间设置(IJK和系统无此项)
- 渲染方式Surfac/Texture
- 影片播放自动/手动，默认自动自动：选择影片，自动开始播放。手动：选择影片，再点一次播放。
- 软件悬浮在其他软件上播放的功能开关/画中画模式
- 隧道模式(IJK和系统无此项)：视频通过硬件视频解码器直接传送到显示器. 安卓5到安卓10 安卓11时钟方式不同。
- 系统和OKHttp，默认OKHttp, y一般不需要修改。(IJK和系统无此项) 由square公司开发的一种安卓内公认最好的网请求框架。
- 缓冲时间设置(IJK和系统无此项)
- 用户代理（翻译容易误解）：http协议的一部分，服务器用来识别客户端的设备软硬件。主要用来伪装客户端，一般不需要修改。



- 页面显示图片大小
- 播放速度，长按恢复1.00
- 不保留播放历史
- 关闭
- 关闭
- 关闭
- 首页是否自动换源的总开关
- 选择更新推荐是否展示其它站点的搜索信息。关闭直接打开本站点播放。开启：以搜索模式展示本线路所有的相关搜索内容。





5.0多线路 OK版FongMi/影视手机 点播全屏功能解释

版本OK版FongMi 2.3.2手机版

点播功能（电影/电视剧/音频）全屏模式

海鲜美食纪录片《开动吧！海鲜》全24集 4K超清（2021）Enjoy The Seafood. 第1集 白灼笔架：和一颗笔架死“... 1280 x 720

单击屏幕空白处暂停，左侧后退右侧快进

推送到其它设备 暂停时显示

时间显示，竖屏状态设置内“时间” 暂停不显示

收藏

播放内容简介 暂停时显示

选择/关闭当前播放视频内的音频/视频部分

设置跳过片头/尾头时间

网速显示，竖屏状态设置内“网速” 暂停不显示

选集（电影无此项）

返回小窗，暂停时显示

锁定屏幕不可操作

横竖屏切换，暂停时显示

选择/关闭字幕

字幕 音轨 视轨 片头 片尾 选集

标准进度条，暂停时显示

模拟器空白处右击

画面图幅和显示比例 播放设置内的“缩放比例”

刷新显示

循环播放功能

进度条暂停时出现（设置/暂停中显示）

弹幕开关（线路内有弹幕显示）

弹幕开关（线路内有弹幕显示）：设置速度、大小、行数、透明度

播放速度

硬解、软解开关 播放设置内“解码方式”

解码器选择 播放设置内“播放核心” IJK EXO 系统三种后面的功能不同

00:06 08:20

EXO 硬解 1.00 原始 刷新 循环



直播功能默认全屏模式

- 切换同一个节目相同分组内的同一个频道的不同线路（同一个分组内有多个相同的线路，只显示一个名字）
- 切换直播线路内的直播源，仅有一个无法切换，没有则不能直播。弹出窗口切换
- 画面图幅和显示比例播放设置内的“缩放比例”
- 硬解、软解开关播放设置内“解码方式”
- 解码器选择播放设置内“播放核心” IJK EXO 系统三种后面的功能不同



右侧滑动改变音量

推送到其它设备  
单击屏幕显示

播放内容简介  
单击屏幕显示

选择/关闭当前播放视频内的  
音频/视频部分

遥控器换台键  
前进后退交换  
(TV版有效)

遥控器换台跨  
越频道中的分  
类开关

切换不同的直播源  
设置内的“直播”

返回小窗，单击屏幕显示

锁定屏幕旋转，单击屏幕显示

横竖屏切换，单击屏幕显示

模拟器在下侧空白处单击

## 6.0多线路 OK版FongMi非图形界面功能

Fongmi有一些功能更新并不体现在界面上，因此在这里列表显示

功能概述	功能描述	适用版本TV版/手机版	添加版本
弹幕	播放某些网站的弹幕视频	TV/手机	一直保留未删除
clan路径	使用“clan://localhost/”调用本地文件	TV/手机	2.3.1
迅雷功能	迅雷模块升级，更快的p2p播放速度。	TV/手机	2.3.2
x5webview	腾讯的嗅探工具。一般是在线使用，在适用于安卓4.x有时候连接不到服务器。因此提供了带有本地包的安卓4.xx5webview版本的OK版Fongmi。QQ群内有精简版的安卓4.xx5webview.	TV/手机	测试版0408, 正式版预计2.3.3

## 6.0多线路 OK版FongMi非图形界面功能备用

Fongmi有一些功能更新并不体现在界面上，因此在这里列表显示

功能概述	功能描述	适用版本TV版/手机版	添加版本

## 6.0多线路 OK版FongMi非图形界面功能备用

Fongmi有一些功能更新并不体现在界面上，因此在这里列表显示

功能概述	功能描述	适用版本TV版/手机版	添加版本

## 7.0多线路 FongMi/影视 彩蛋

Fongmi有一些功能在图形界面上没有显示，被原版开发者称为彩蛋

彩蛋概述	功能描述	适用版本TV版/手机版	备注
三倍快进	点播播放界面，长按遥控器“向上键”，三倍速度快进。模拟器无此功能。	TV	
定位片头/片尾	点播播放界面，单击遥控“向上键”打开设置，默认选择“片头”可以设置跳过片头时间，长按“片头”/“片尾”取消片头片尾设置。	TV	
打开加密频道	直播播放界面，打开频道选择菜单，点击5次左上角的“收藏”。屏幕下方弹出密码填写。填入密码确定，可以打开加密的频道。	TV/手机	

## 7.0多线路 FongMi/影视 彩蛋备用

Fongmi有一些功能在图形界面上没有显示，被原版开发者称为彩蛋

彩蛋概述	功能描述	适用版本TV版/手机版	备注



## 7.0多线路 FongMi/影视 彩蛋备用

Fongmi有一些功能在图形界面上没有显示，被原版开发者称为彩蛋

彩蛋概述	功能描述	适用版本TV版/手机版	备注