


LBSelectAddressView 选择所在地



```
LBSelectAddressView *addressView = [[LBSelectAddressView alloc]
    init];
addressView.selectBlock = ^(NSString *province, NSString *city,
    NSString *area) {
};
[addressView show];
```

LBNewAlertView 新版弹窗样式



```
40     LBNewAlertView *alert = [[LBNewAlertView alloc] init];
41     alert.titleText = @"是否提示：继续操作关联的考勤卡号将会被删除放弃保存？";
42 //     alert.subTitleText = @"提示：继续操作关联的考勤卡号将会被删除！";
43     alert.confirmBlock = ^{
44         NSLog(@"confirm");
45     };
46     [alert show];
```

LBInputAlertView 带输入框的弹窗



```
LBInputAlertView *alertView = [[LBInputAlertView alloc] init];
alertView.titleText = @"添加考勤卡";
alertView.placeholder = @"请输入考勤卡号";
alertView.showAccessoryView = YES;
self.alertView = alertView;
//  WEAKSELF
alertView.accessoryBlock = ^{

};
alertView.confirmBlock = ^(NSString *inputText) {

};
[alertView show];
```

LBInputView 输入框(从底部弹出)



```
LBInputView *inputView = [[LBInputView alloc] init];
inputView.rightTitle = @"确定";
inputView.placeholder = @"输入卡号...";
inputView.wordCount = 10;
inputView.overWordToast = @"输入号码10字内";
inputView.emptyToast = @"内容不能为空";
inputView.inputViewHeight = 150;
inputView.sendBlock = ^(NSString *text) {
};
[inputView show];
```



MHActionSheet 选择框(从底部弹出)



```
MHActionSheet *actionSheet = [[MHActionSheet alloc]
    initWithTitle:nil style:MHSheetStyleWeiChat
    itemTitles:@[@"打开照相机",@"从相册选择图片"]];
WEAKSELF
[actionSheet didFinishSelectIndex:^(NSInteger index, NSString *title)
{
    switch (index) {
        case 0: { //打开照相机
            [weakSelf takePhoto];
        }
        break;
        case 1: { //从相册选择图片
            [weakSelf LocalPhoto];
        }
        break;
        default:
            break;
    }
}];
```

LBSelectClassView 选择班级



```
LBSelectClassView *selectClassView = [[LBSelectClassView alloc]
    init];
selectClassView.menuId = self.msgType;
selectClassView.isShowList = YES;
selectClassView.classBase = classTbase;
WEAKSELF
selectClassView.selecteBlock = ^(NSString *className, NSArray
    *classIdArray) {
};
[selectClassView show];
```

注意:页面退出(销毁)的时候要加下面的代码
以下 userdefault 是为了记录上一次选中班级的操作(待优化)

```
- (void)dealloc
{
    [NSUserDefaults removeObjectForKey:@"class_object_selected"];
}
```

WXZPickDateView 选择出生日期



```
WXZPickDateView *pickerDate = [[WXZPickDateView alloc] init];
[pickerDate setIsAddYetSelect:NO]; //是否显示至今选项
[pickerDate setIsShowDay:YES]; //是否显示日信息
NSDate *date = [NSDate dateFromstring:birthDay dateFormat:@"%yyyy-MM-dd"];
[pickerDate setDefaultTSelectYear:date.year defaultSelectMonth:date.month
 defaultSelectDay:date.day]; //设定默认显示的日期
[pickerDate setDelegate:self];
[pickerDate show];
```

LBCalendarView 选择日历



```
LBCalendarView *calendarView = [[LBCalendarView alloc]
    initWithSelectDate:weakSelf.selectDate];
calendarView.selectBlock = ^(NSDate *selectDate) {
};
[calendarView show];
```


LBSelectMonthView 选择月份



```
LBSelectMonthView *monthView = [[LBSelectMonthView alloc] init];
monthView.selectMonth = self.yearMonth;
monthView.selectBlock = ^(NSDate *yearMonth) {

};
[monthView show];
```