


手机使用教程

安装APP或更新订阅节点时，PC和手机需处于同一个Wi-Fi

可以避免公网上的网址被屏蔽后给大家带来迷惑和不便

1. 点击相应平台的图标



2. 微信扫码，右上角菜单选“用浏览器打开”，下载并安装APP


3. 用刚安装的APP扫这里更新订阅服务器节点列表 (注意) 这里可以反复扫码保持最新列表，例如手机上的节点不能用了之后。

苹果手机 + Shadowrocket App 设置及使用


ShadowRocket IOS 基本设置（这是安装后一次性工作）



全局路由选择“配置”



打开“启用回退”开关




延迟测试方法选择“CONNECT”


当手机与PC处于同一Wi-Fi时，保持订阅自动更新




更新服务器节点订阅（这个可以经常做，保持服务器节点最新）




其他使用技巧



加入小组件，会非常方便



优先使用“局域网共享”
会更快而且不影响国内应用的速度



使用前先测试一下速度再连接
会比较靠谱

让手机和电脑处在同一个局域网中，使用V2rayNG/SSR/ShadowRocket 扫描二维码即可快捷连接



Shadowrocket (iOS)

这里的参数，主要用于家庭的电视、盒子、游戏机，与手机无关


提示，如果手机和PC在同一局域网，优先使用“局域网共享”
会更快而且不影响国内应用的速度

如果碰到问题，随时联系客服。

有任何建议，请积极告诉客服，领答谢礼包。


安卓手机 + V2RayNG App 设置及使用

V2RayNG Android 基本设置（这是安装后一次性工作）



只设置域名策略为“**AsIs**”，其他都不要选，保持默认选项


扫码更新订阅（在手机和电脑处于同一局域网时，随时可以进行订阅更新）





点“+”扫描“节点订阅二维码”

点“菜单”进行“更新订阅”，就可以最新的服务器列表

日常使用



点“菜单”进行“测试全部配置真连接”
点稍等片刻即可获得可用节点列表



允许“VPN”连接即可

选中一个“绿色数字大于‘1’且比较小的”
选中点“连接”按钮

让手机和电脑处在同一个局域网中，使用V2rayNG/SSR/ShadowRecket 扫描二维码即可快捷连接



V2RayNG (Android)

这里的参数，主要用于家庭的电视、盒子、游戏机，与手机无关

提示，如果手机和PC在同一局域网，优先使用“局域网共享”会更快而且不影响国内应用的速度

如果碰到问题，随时联系客服。

有任何建议，请积极告诉客服，领答谢礼包。