

说明文档

陈迪

使用方法

1. 将需要转换的文本粘贴至 input.txt。
 2. 请勿对 module.docx 文件进行任何内容或位置的改动。
 3. 保证 input.txt、module.docx、test.exe 三个文件在同一目录下。
 4. 双击 test.exe 在当前路径下生成 标题.docx 标准格式公文。其中程序会根据输入文件 input.txt 自动生成标准格式文件名中的 标题。
 5. 程序生成的文件 标题.docx 可能是一个只读文件，只需另存为一个新文件即可。如无此情况，请忽略此条。
 6. 请再次仔细检查 标题.docx 的格式。
-

固定输入文件：module.docx

充当页面布局的模版作用，无需使用且不得更改此文档。

可变输入文件：input.txt

输入要求

- 标题最好写在一行，而不是分成两行，便于后续的标题识别。
- 纯粹填写内容及段落间的换行。

您无需考虑

- 段落首部的缩进。无需在段落前添加或者删除缩进，程序会自动判断此段需要缩进还是顶格。
 - 段落间多余的换行。无需手动处理多余的空行，程序会自动删除多余的换行符。若两个句子之间没有换行，则视为同一段落。
 - 文字间多余的空格。程序会自动删除文字间的一个或多个空格，但同样会删除英文之间的空格。如 Hello World -> HelloWorld。英文间的空格检测于后续版本更新。
 - 半角符号问题。程序会自动将所有半角符号 , ; : ! ? () 替换成全角符号 ， ； ： ！ ？ （ ），但是请勿将句号。写成半角形式。
-

输出文件：output.docx

标准格式

- 页面布局
页边距：顶部3.7cm，底部3.5cm，左右两侧2.8cm。
纸张尺寸：A4（20.99cm*29.7cm）。

页码：已按要求预处理。

- **标题**

格式：华文中宋、二号、加粗、居中。

标题下端按二号字空一行。

如需排列成梯形格式需**手动换行**。

- **正文**

格式：仿宋、三号、行距固定值30磅。

若正文首段是 `XX单位：`，则此行顶格，否则段首缩进。

第一层标识：若正文某一段落以 `一、`、`二、` 等开头，则视为第一层标识，置黑体三号。

第二层标识：若正文某一段落以 `(一)`、`(二)` 等开头，则视为第二层标识，置楷体三号。

第三、四层标识：第三层标识 `1.`、第四层标识 `(1)` 与常规正文格式相同，不另作处理。

附件、联系人：格式与正文相同，与正文间隔一行。需注意若附件名字较长，**回行后需手动与上一行附件名称首字对齐**。

- **落款**

格式与正文相同。

前置空格，顶至最右，**需手动调整空格及与正文间的距离**。

您需要手动调整

- 标题如需排列成梯形格式。
- 附件名如较长回行后需手动与上一行附件名称首字对齐
- 落款默认顶至最右，需手动微调位置。

Windows可执行文件：test.exe

双击 `test.exe` 即可运行程序。

注意：请务必将 `input.txt`、`module.docx`、`test.exe` 三个文件放在同一目录下。

免责声明

- 此程序不提供完美转换，使用后请务必再次仔细检查格式。请勿过度依赖。
- 由于操作系统或运行环境不同，程序产生的输出可能有变化或其他问题。
- 若因转换格式有误且使用者不检查导致的问题，开发者概不负责。
- 如有建议或bug反馈，可通过邮箱联系开发者 `chendi@shairport.com`。