



Инструкция по hpool для windows от @BMW для ру комьюнити

<https://discord.gg/89qT4SuAGm>

1. Регистрируемся на hpool. Подтверждаем свою учетную запись по номеру телефона. (на момент написания инструкции смс в РФ не приходят, можно воспользоваться сервисами для покупки временных сим-карт. Не переживайте, вам этот номер понадобится только при выводе средств, его можно будет поменять на любой перед выводом, но в РФ не придет смс :D универсального решения на данный момент нет. Если найдете – пишите, дополню инструкцию)
2. Скачиваем из центра загрузок CHIA-plotter

 **HPOOL** Cooperation Area Download Center Help

 **Tools download**

x-proxy

Download

BHD-miner

Download

MASS-miner

Download

AR-miner


Download

CHIA-plotter


Download

CHIA-miner


Download



3. Здесь вам нужно ввести вашу мнемоническую фразу (много разных слов, которые вы получили при создании кошелька)



4. Сверяем наш fingerprint с тем, что написан в Chia Blockchain



5. Переходим из личного кабинета в раздел Open Pool. Жмем сверху “All” и переходим к конфигурированию пула

Personal Center

- Home
- Asset
 - Assets
 - Investment
 - Deposit&withdrawal
 - My Billing
- Pool**
 - Open Pool**
 - Configuration
 - Pointing
 - Distribution
- Miner
 - Online Miner
 - Online Plot
 - Contribution
- Revenue
- Security
 - Address

Open Pool

Turned on **All**


BHDCOO				
Block Time:180 s	Block Reward:15.00000000	Rate:3.00 %	Settle Time:12:00:00 (UTC+8)	
Undistribute Mined	Total Mined	Total online power	Online / Offline miners	Current Mortgage Rate
0.00000000	0.00000000	0.00 GB	0/0	0.00 %
Open Pool				

BHDECO				
Block Time:180 s	Block Reward:15.00000000	Rate:2.00 %	Settle Time:12:00:00 (UTC+8)	
Undistribute Mined	Total Mined	Total online power	Online / Offline miners	Current Mortgage Rate
0.00000000	0.00000000	0.00 GB	0/0	0.00 %
Open Pool				


CHIAECO				
Block Time:18 s	Block Reward:2.00000000	Rate:0.00 %	Settle Time:12:00:00 (UTC+8)	
Undistribute Mined	Total Mined	Total online power	Online / Offline miners	Current Mortgage Rate
0.01220709	0.08396426	12.40 TB	1/0	0.00 %
Go To Configuration Pool Details				

ARECO				
Block Time:120 s	Block Reward:4.81608020	Rate:5.00 %	Settle Time:12:00:00 (UTC+8)	
Undistribute Mined	Total Mined	Total online power	Online / Offline miners	Current Mortgage Rate
0.00000000	0.00000000	0.00	0/0	0.00 %

6. Забираем подпись, полученную на шаге 3.



Configuration



Вставляем подпись в поле “Bind signature data” и нажимаем кнопку “Bind

7. Скачиваем Chia Miner (версия 1.0.5 как показали отзывы в личке стабильнее. Я использую 1.1.0)

Tools download

x-proxy

Download

BHD-miner

Download

MASS-miner

Download

AR-miner

Download

CHIA-plotter

Download

CHIA-miner


Download

8. Распаковываем архив и запускаем hpool-miner-chia-gui.exe


» HPool-Miner-chia-v1.0.4.0 » windows

名称	修改日期	类型	大小
log	2021/4/1 16:20	文件夹	
config.yaml	2021/4/1 16:20	YAML 文件	1 KB
hpool-miner-chia-console.exe	2021/4/1 16:03	应用程序	14,052 KB
hpool-miner-chia-gui.exe	2021/4/1 16:03	应用程序	17,125 KB


10. Нажмите на эту кнопку




- Key.



12. Вставьте ключ в открывшемся на 10 шаге окне. И проведите настройку майнера, как показано на скриншоте ниже. Не стоит делать слишком частое обновление директории плотов. По моим наблюдениям, это снижает скорость добычи. Выставьте такое время, за которое у вас появляются новые плоты.



13. Добавьте ваши директории плотов. Они должны появиться в таблице ниже. Для каждой новой директории нажимайте кнопку снова и снова.




Майнинг запущен. Пропустите шаг 14, если использовали версию 1.1.0 и выше.
И перейдите к шагу 15.

14. Для версии 1.0.5



15. Важно удалить директории ваших плотов из официального приложения во избежание двойного майнинга. При этом, если вы делаете плоты с помощью официального приложения, ставьте галку «exclude final directory». Так, при создании новых плотов, они не будут добавлены в кошелек, и вы избежите проблему двойного майнинга.



Удалите уже имеющиеся ссылки на директории плотов из официального кошелька:

(простите за скрин на китайском, у меня нет плотов в официальном приложении)



После прохождения всех шагов инструкции, проверьте все ли работает на пуле:

Personal Center

- Home
- Asset
 - Assets
 - Investment
- Deposit&withdrawal
- My Billing
- Pool
 - Open Pool
 - Configuration
 - Pointing
 - Distribution
- Miner
 - Online Miner**
 - Online Plot
 - Contribution
 - Revenue

Online Miner

Pool: CHIA ECO status: All Refresh Del Offline

1 Online miner 0 Offline miner 12.49 TB Online power

Name	Power	Last update time	Status	Operating
DESKTOP-VR2N0R9	12.49 TB	2021/05/06 17:21:34	Online	- -

Total 1 items 20 items per page < 1 >

В разделе “Online Plot” через час-два вы должны увидеть полный список ваших плотов:

[illegible]

Если вы все сделали правильно, и у вас все плоты рабочие, вы увидите у каждого плота статус “signed”. Проверьте, чтобы все плоты были подписаны.

Во вкладке “revenue” вы можете следить за прогрессом начисления ваших наград. Учтите, что вы получаете награды не за все блоки, которые нашел пул, а только за те, в которых вы приняли участие. Статус “Unsettlement” будет у всех блоков до тех пор, пока они не будут подтверждены пулом. Подтверждение происходит ежедневно, в 6:30 утра по Москве.

