

テンキー2 タッチ日本語入力システム ユーザーガイド

はじめに

- テンキー2 タッチ日本語入力システムは、ポケベル入力方式を PC で再現するためのツールです。
- 片手での操作が可能で、テンキーを使って効率的に日本語を入力できます。

インストール手順

- 1. Autohotkey をインストールします。 (<https://www.autohotkey.com/>)
- 2. 本プロジェクトのスクリプト ([2touch.ahk](#)) をダウンロードし、実行します。
- 3. テンキーを使って日本語を入力します。

基本の使い方

- テンキーを使って日本語を入力します。
- 「あ」は「11」、「い」は「12」など、数字の組み合わせで文字を入力します。
- 拗音（やゆよ）、促音便（っ）、小書き文字（あいうえお）は入力後に“/”を入力します。 例； あ → 77/ っ → 49/
- -のあとにキーを入力すると数字が打てます。例：5→-5
- 変換（スペース）はテンキーの“.”、“*”です。

誤変換時の対応方法

- 1. NumLock を解除してテンキーを通常モードに切り替えます。
- 2. Backspace や矢印キーなどで修正します。

カスタマイズ方法

- Autohotkey のスクリプトを編集することで、入力方式やキー配置をカスタマイズできます。
- 設定ファイルやモード切替機能の追加も今後検討中です。

-

よくある質問

- Q: テンキーが反応しない場合は？
- A: NumLock がオンになっているか確認してください。

お問い合わせ

- ご質問やフィードバックがある場合は、以下の連絡先までお問い合わせください。
- GitHub: <https://github.com/chiquwa/2touch-ime>

対応表

2Touch IME		2 打目									
		7	8	9	4	5	6	1	2	3	0
1 打 目	7	あ	い	う	え	お					
	8	か	き	く	け	こ					
	9	さ	し	す	せ	そ					
	4	た	ち	つ	て	と					
	5	な	に	ぬ	ね	の					
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ		?	!	—	
	1	ま	み	む	め	も					
	2	や	[ゆ]	よ					
	3	ら	り	る	れ	ろ					
	0	わ	を	ん	ゝ	゜		、	。		
	-	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0