

# Tutorial de Configuração VPN

ICUS



## OBJETIVO

O objetivo deste tutorial é demonstrar como fazer a configuração da VPN Icus. (FortiClient)


A referida configuração de VPN serve para garantir a conexão entre os ambientes Icus e o cliente, e que sejam feitos de maneira mais segura, onde a conexão ao invés de ser liberada para o mundo passará a ser feita por via de um túnel de VPN, ou seja, somente quem possui acesso aos dados de acesso a VPN configurado poderá ter acesso ao serviço, assim, restringindo o acesso às portas externas a outros agentes e possíveis ofensores ou hackers.

Este documento serve somente como um guia para empresas e clientes que não sabem como fazer a configuração. Caso a sua empresa já utilize um serviço de VPN (FortiClient) este documento não é para você.

Está fora do escopo de prestação de serviço da Icus fazer qualquer tipo de configuração em máquinas de clientes ou de empresas, assim sendo, caso tenha dúvidas na configuração, sugerimos que procure o seu departamento de TI e/ou Suporte Interno para auxílio.

## Passo a Passo

1. Acessar o site: <https://www.fortinet.com/support/product-downloads>
2. Realizar o download da ferramenta FortiClient VPN:





3. Seguir com a instalação da aplicação:


FortiClient VPN Setup

### Welcome to the FortiClient VPN Setup Wizard

The Setup Wizard will install FortiClient VPN on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.







4. Siga os passos a seguir para cadastrar os dados de acesso:



FortiClient - Zero Trust Fabric Agent

File Help

# FortiClient VPN

Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.

## Edit VPN Connection

VPN: SSL-VPN IPsec VPN XML

Connection Name:

Description:

Remote Gateway:

+Add Remote Gateway

Authentication Method: Pre-shared key

Authentication (XAuth): ☒ Prompt on login ☐ Save login ☐ Disable

Fallover SSL VPN: [None]

Single Sign On Settings: ☐ Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel

+ Advanced Settings

Cancel Save

PSK enviada ao cliente em outro documento

FortiClient - Zero Trust Fabric Agent

File Help

# FortiClient VPN

Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.

Single Sign On Settings ☐ Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel

Advanced Settings

VPN Settings

Phase 1

IKE Proposal

Encryption AES128

Authentication SHA1

Encryption AES256

Authentication SHA256

DH Group

☐ 1 ☐ 2 ☒ 5 ☐ 14 ☐ 15

☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20

☐ 21

Key Life 86400 sec

Local ID clientid LOCAL ID enviado separadamente

☒ Dead Peer Detection

☒ NAT Traversal

☐ Enable Local LAN

Phase 2

Cancel Save

