


# 系统安装部署教程

## 第一步：将主程序安装在国内服务器

运行环境要求：Nginx + PHP7.3或7.4 + MySQL5.6或5.7


- 1、解析一个域名到服务器ip（需已ICP备案）
- 2、新建站点，mysql编码选utf8mb4，php版本7.3或7.4




## 3、将源码包里的“server”文件夹内的文件上传到站点根目录

> fox\_chatgpt\_v1.4.4 > server


名称	修改日期	类型	大小
app	2023/3/27 14:15	文件夹	
config	2023/3/27 14:15	文件夹	
extend	2023/3/27 14:17	文件夹	
public	2023/3/27 14:17	文件夹	
route	2023/3/27 14:17	文件夹	
vendor	2023/3/27 14:18	文件夹	
.env	2023/3/27 0:06	ENV 文件	1 KB
.gitignore	2023/3/13 12:29	文本文档	1 KB
.htaccess	2023/3/13 12:29	HTACCESS 文件	0 KB
.travis.yml	2023/3/13 12:29	YML 文件	3 KB
composer.json	2023/3/21 9:38	JSON 文件	2 KB
composer.lock	2023/3/21 9:38	LOCK 文件	76 KB
LICENSE.txt	2023/3/13 12:29	文本文档	2 KB
nginx.htaccess	2023/3/13 12:29	HTACCESS 文件	0 KB
think	2023/3/13 12:29	文件	1 KB




4、更改根目录.env文件里的数据库配置，改成自己新建站点的数据库 名称、账号、密码。




5、导入数据库，上传源码包里的db.sql文件，上传导入




上传完毕以后，点一下“导入”按钮



## 6、打开站点设置，点击网站目录，设置运行目录为/public，防跨站攻击一定要关掉



## 7、设置ssl证书（ssl证书可以使用宝塔免费证书，也可以去腾讯云/阿里云等平台申请），配置完成后打开“强制SSL”开关



## 8、进入超管后台升级系统到最新版本

超管后台地址：http://域名/super

初始账号密码：super 123456 及时修改

-----

分站后台地址：http://域名/admin

初始账号密码：admin 123456 及时修改

后台必须用https访问， 否则无法升级

第二步： 配置AI接口通道

《API接口通道我该如何选择? 》  
<https://www.yuque.com/smartfox/qzkgyi/qum50718xd52igdk>  
<<https://www.yuque.com/smartfox/qzkgyi/qum50718xd52igdk?singleDoc#>>

c1c083522f53.png&title=%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%AE%89%E8%A3%85%E9%83%A8%E7%BD%B2%E6%95%99%E7%A8%8B%20%7C%20%E7%AC