

**!!! 注意 !!!**

**请务必保持手机，电脑等设备的时间是网络标准时间！**

手机以Android 为例，请在 设置 ---> 系统 ---> 日期和时间 ---> 启用“使用网络提供的时间”；  
Windows 系统，请在 设置 ---> 时间和语言 ---> 日期和时间 ---> 启用“自动设置时间”。


## 1. 安装微软 Authenticator

请从手机App Store 中安装 Authenticator 到手机。

**注意：google Authenticator在国内支持不好，不推荐！**

## 2. 配置 Authenticator 获取密码

第一次安装之后，您需要从管理员处获取一个二维码。 二维码会通过Slack发送给您。  
请用Google Authenticator 扫描此二维码。



Google 身份验证器



950 522

vpn.plusai.co (mingming@vpn.plusai.co)




扫描条形码

Get from the Administor.You will get it from your Slack.





输入提供的密钥

请注意，密码每隔一段时间会自动更新，之前的密码会失效。每次连接VPN，您都需要使用当时Authenticator 上面显示的密码。



### 3. 安装 AnyConnect VPN 客户端

访问 <https://sz.plusai.co:555> GROUP选“plusai\_anyconnect”



Login

Please enter your username and password.

GROUP: plusai\_anyconnect ▼


USERNAME:

PASSWORD:


Login

用户名为您的邮箱前缀，密码是手机端Authenticator 生成的密码。

登录之后，请下载AnyConnect VPN 客户端并安装。




此处为相关文档：




安装完成之后，中国国内请填写VPN 服务器地址：<https://sz.plusai.co:555>

用户名为邮箱前缀，密码为Google Authenticator生成的密码。






VPN 连接成功之后：



如果需要允许在使用VPN的时候访问本地局域网，请在设置里面勾选此项：



如果在Windows 10 系统中，您的VPN 客户端一直重新连接，请参考以下文档：

<https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/696040/windows-10-wireless-and-vpn-disconnect-reconnect-issue-procedure/>



