

BEFORE YOU START WORKING WITH BLACK_CORE CONTROLLER, FOLLOW THESE STEPS:

1. Registration

You can register only through the **official Telegram channel of Black_Core Controller** - **@BLACKCORE_CONTROLLER**

Write to us to get access.

2. Creating a Telegram bot

Go to **@BotFather** and create a new bot.

After creation, you will receive a **bot token** and save it.

3. Find out your Chat ID

To do this, write to the bot **@getmyid_bot** and it will send you your **Chat ID**.

Save this value.

4. Setting up the application


Launch **Settings_Black_Core_Controller.exe**

Enter the received data:

— Bot token


— Your Chat ID

— Make sure that you have already registered (1 point)



After entering, click "**Save**" and wait ~1 minute.

At this time, **be sure to open** your Telegram bot (start a dialog with it manually).



5. Checking the connection

In a minute, you will receive the first message from the bot.
After that, send him a command:

```
/help
```

This will open a list of all available PC control commands.

After setting up and running the Black_Core Controller for the first time (through Settings_Black_Core_Controller.exe)

A file will be added to the auto-upload automatically `Black_Core-Controller.exe`.
This means that in the future **you won't have to run the program manually** — it will run automatically with your operating system (Windows).

*You can immediately control your PC via Telegram as soon as you turn on your computer.
If something is broken or you have any questions, then write to us -
@BLACKCORE_CONTROLLER*

/=====**

Перед началом работы с Black_Core Controller выполните следующие шаги:

1. Регистрация

Зарегистрироваться можно **только через официальный Telegram-канал**
Black_Core Controller - @BLACKCORE_CONTROLLER
Напишите нам, чтобы получить доступ.

2. Создание Telegram-бота


Перейдите в @BotFather и создайте нового бота.
После создания вы получите **токен бота** — сохраните его.

3. Узнайте свой Chat ID


Для этого напишите боту @getmyid_bot — он пришлёт ваш **Chat ID**.
Сохраните это значение.

4. Настройка приложения

Запустите `Settings_Black_Core_Controller.exe`
Введите полученные данные:
— Токен бота
— Ваш Chat ID
— Убедитесь, что вы уже зарегистрировались (1 пункт)



После ввода нажмите **"Сохранить"** и подождите ~1 минуты.
В это время **обязательно** откройте вашего Telegram-бота (запустите диалог с ним вручную).



5. Проверка подключения

Через минуту вы получите первое сообщение от бота.
После этого отправьте ему команду:

`/help`

Это откроет список всех доступных команд управления ПК.

После настройки и первого запуска Black_Core Controller

(через `Settings_Black_Core_Controller.exe`)

В автозагрузку автоматически будет добавлен файл `Black_Core-Controller.exe`.
Это значит, что **в будущем вам не придётся запускать программу вручную** — она будет автоматически запускаться вместе с вашей операционной системой (Windows).

Вы сразу сможете управлять своим ПК через Telegram, как только включите компьютер.

***Если у вас что-то сломалось или возникли вопросы, то напишите нам -
@BLACKCORE_CONTROLLER***