


EJERCICIO 2 PROCESO ETL



OLE DB Source Editor

Configure the properties used by a data flow to obtain data from any OLE DB provider.

Administrador de conexiones OLE DB: localhost:AdventureWorksOLTP22.sa Nueva...

Modo de acceso a datos: Comando SQL

Texto de comando SQL:

```
SELECT
  c.CustomerID,
  p.FirstName,
  p.LastName,
  p.EmailPromotion,
  a.City,
  a.PostalCode
FROM Sales.Customer c
JOIN Person.Person p ON c.PersonID = p.BusinessEntityID
JOIN Person.BusinessEntityAddress bea ON p.BusinessEntityID = bea.BusinessEntityID
JOIN Person.Address a ON bea.AddressID = a.AddressID;
```

Vista previa...

Parámetros...
Generar consulta...
Examinar...
Analizar consulta

Aceptar Cancelar Ayuda

OLE DB Source Editor

Configure the properties used by a data flow to obtain data from any OLE DB provider.

Vista previa de los resultados de la consulta

Resultados de la consulta (hasta las primeras 200 filas):

Custom...	FirstName	LastName	EmailPr...	City	PostalC...
11377	David	Robnett	1	Solingen	42651
11913	Rebecca	Robinson	0	Seaford	3198
11952	Dorothy	Robinson	2	Geelong	3220
20164	Carol Ann	Rockne	0	Lancaster	LA1 1LN
20211	Scott	Rodgers	0	East Br...	4169
20562	Jim	Rodman	0	Esher...	EM15
20668	Eric	Roth...	0	Concord	94519
20813	Michael	Rothku...	0	St. Leo...	2065
21190	Pablo	Rovira ...	0	East Br...	4169
21279	Linda	Rousey	1	Seaford	3198
21286	Luke	Roy	2	Beverly...	90210
21403	Lisa	Roy	0	Rockha...	4700
21867	Michael	Ruggiero	0	Saint-D...	93400
21945	Pearle	Rusek	2	Seaford	3198
22552	Andrea	Rusko	0	Parth...	93500
22706	Andy	Ruth	2	Hambura	22001

Cerrar

Vista previa...

Parámetros...
Generar consulta...
Examinar...
Analizar consulta

Aceptar Cancelar Ayuda

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Administrador de conexiones OLE DB: localhost:AdventureWorks.sa Nueva...

Modo de acceso a datos: Carga rápida de tabla o vista

Nombre de la tabla o la vista: [DimCustomer2] Nueva...

☐ Mantener valores de ☒ Bloqueo de tabla

☐ Mantener valores NULL ☒ Comprobar restricciones

Filas por lote:

Tamaño máximo de confirmación de 2147483647

View Existing

Aceptar Cancelar Ayuda

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Administrador de conexiones OLE DB: localhost:AdventureWorks.sa Nueva...

Modo de acceso a datos: Carga rápida de tabla o vista

Nombre de la tabla o la vista: [DimCustomer2] Nueva...

☐ Mantener valores de ☒ Bloqueo de tabla

☐ Mantener valores NULL ☒ Comprobar restricciones

Filas por lote:

Tamaño máximo de confirmación de 2147483647

View Existing

Aceptar Cancelar Ayuda