

MEC Service Framework 개발 Login

2020.8.18 | version 1.0

1. 로그인
2. 아이디 찾기
3. 비밀번호 찾기

1. 로그인

1 SKT MEC logo

Service Controller 개요

Service Controller 는 blar blar

로그인

2아이디 (이메일)

3비밀번호

4☐ 아이디 저장

5로그인

6아이디 찾기

7비밀번호 찾기

8관리자: [mecmaster@sktelecom.com](#)

- 1 시스템 로고

2 아이디 입력
 - 필수입력박스
 - Default: 아이디 저장 Check 유무에 따라
 - Check 시 아이디 입력된 채로 진입
 - Uncheck 시 빈 입력박스로 진입
 - P.H: 아이디(이메일)

3 비밀번호 입력
 - 필수입력박스
 - P.H: 비밀번호
 - 입력 시 암호화 *** 표시

4 아이디 저장
 - Check 시 아이디 입력된 채로 진입
 - Uncheck 시 아이디 빈 입력박스로 진입

5 로그인 버튼
 - 정상 입력된 경우
 - 선택 시 [Service Analyzer Dashboard] 화면으로 이동
 - 비정상 입력된 경우
 - 선택 시 [1.1. 로그인 Validation] 참고

6 아이디 찾기
 - 선택 시 [2. 아이디 찾기] 화면으로 이동

7 비밀번호 찾기
 - 선택 시 [3. 비밀번호 찾기] 화면으로 이동

8 관리자 이메일
 - 메일주소: [mecmaster@sktelecom.com](#)
 - 선택 시 OS 기본 메일 프로그램 실행 (+ TO.메일주소 삽입된 상태)

1.1. 로그인 Validation

① 아이디 미입력시

아이디 (이메일)

아이디를 입력해 주세요.

비밀번호

② 아이디 비정상 입력시

wronguser@

가입하지 않거나 잘못된 아이디입니다.

비밀번호

③ 비밀번호 미입력시

user@sktelecom.com

비밀번호

비밀번호를 입력해 주세요.

④ 비밀번호 비정상 입력시

user@sktelecom.com

잘못된 비밀번호입니다. 4번의 로그인 시도 횟수가 남았습니다

⑤ 비밀번호 비정상 입력 5회 초과시

user@sktelecom.com

비밀번호를 5회 이상 잘못 입력하였습니다.
비밀번호 찾기를 통해 비밀번호를 다시 설정해 주세요.

2. 아이디 찾기

SKT MEC logo

이름

전화번호

1 아이디 찾기

2

가입하신 아이디는 아래와 같습니다.

moo***@sktelecom.com

3 로그인

4 비밀번호 찾기

관리자: mecmaster@sktelecom.com

Service Controller 개요

Service Controller 는 blar blar

Copyright 2020 SKTelecom All Right Reserved

- 1 아이디 찾기

- 정상 입력된 경우
 - (2) 아이디 표시 영역 나타남
 - 미입력 또는 비정상 입력 시
 - [2.1 아이디 찾기 Validation] 참고
- 2 아이디 표시 영역

- Default: 숨김상태
 - 이름과 전화번호 정상 입력 후 (1) 아이디 찾기 버튼 선택 시 나타남
 - 아이디 일부 *** 암호화 + 도메인 표시
- 3 로그인

- 선택 시 [1. 로그인] 화면으로 이동
- 4 비밀번호 찾기

- 선택 시 [3. 비밀번호 찾기] 화면으로 이동

2.1. 아이디 찾기 Validation

① 이름 미입력시

이름

이름을 입력해 주세요.

전화번호

③ 전화번호 미입력시

홍길동

전화번호

전화번호를 입력해 주세요.

② 이름 비정상 입력시

무명자

입력하신 정보로 아이디를 찾을수 없습니다. 시스템 관리자에게 문의해주세요.

전화번호

④ 전화번호 비정상 입력시

홍길동

987654321

입력하신 정보로 아이디를 찾을수 없습니다. 시스템 관리자에게 문의해주세요.

3. 아이디 찾기

SKT MEC logo

Service Controller 개요

Service Controller 는 blar blar

||

비밀번호 찾기

가입하신 아이디 (이메일)로
임시 비밀번호를 발송해 드립니다.

아이디 (이메일)

1

이메일 발송

2

로그인 후 '내 프로필' 화면에서 비밀번호를 꼭
변경해주세요.

3

로그인

관리자: mecmaster@sktelecom.com

1

이메일 발송

정상 입력된 경우

(2) 발송안내 문구 표시 영역 나타남

미입력 또는 비정상 입력 시

[3.1. 비밀번호 찾기 Validation] 참고

2

발송안내 문구 표시 영역

Default: 숨김사애

아이디 정상 입력 후 (1) 이메일 발송 버튼 선택시 나타남

3

로그인

선택 시 [1. 로그인] 화면으로 이동

Copyright 2020 SKTelecom All Right Reserved

3.1. 비밀번호 찾기 Validation

① 아이디 미입력시

아이디 (이메일)

아이디를 입력해 주세요.

② 아이디 비정상 입력시

wronguser@wrongsite.com

가입하지 않거나 잘못된 아이디입니다.