



CYBERSIS
Informática

Tópicos

- 1 - Baixar makesfx.exe
- 2 - Baixar SetupCGS.zip
- 3 - Descompactar SetupCGS.zip
- 4 - Configurar banner.ini
- 5 - Gravar arquivo executável do sistema
- 6 - Testar instalação
- 7 - Distribuir

1 - Baixar makesfx.exe

Baixe o programa Make SFX 5.2 no link a seguir:

<http://cybersis.com.br/cgs/free/makesfx.exe>

Salve no seu desktop

2 - Baixar SetupCGS.zip

Baixe o sistema no link a seguir:

<http://cybersis.com.br/cgs/free/SetupCGS.zip>

Salve em um local de fácil acesso

3 - Descompactar SetupCGS.zip

Descompacte o arquivo SetupCGS.zip em um local de fácil acesso, pode ser no seu desktop.

4 - Configurar banner.ini

Após descompactar vá até a pasta que foi criada e abra "PrimaryVolumePath\Cybersis\Cgs"
Dentro desta pasta você vai achar um arquivo "banner.ini", é este arquivo que vamos configurar.

Use o Notepad++ -

<http://notepad-plus-plus.org/download/>

Código de Afiliado Small

codigo_afiliado_sb

O código de afiliado do CGS Small é usado para identificar o afiliado no Hotmart, no seu hotlink há um código de afiliado para cada produto, identifique este código e informe aqui.

Um exemplo de hotlink de afiliado é o que segue abaixo.

<http://hotmart.net.br/show.html?a=E1769554E>

Neste caso o código do afiliado é: E1769554E

Código de Afiliado Standard

codigo_afiliado_std

O código de afiliado do CGS Standard é usado para identificar o afiliado no Hotmart, no seu hotlink há um código de afiliado para cada produto, identifique este código e informe aqui.

Um exemplo de hotlink de afiliado é o que segue abaixo.

<http://hotmart.net.br/show.html?a=E1770351E>

Neste caso o código do afiliado é: E1770351E

Link do Afiliado Standard Fiscal

sistema_erp_link

O link de afiliado do CGS Standard Fiscal é usado para levar o seu cliente até o seu site ou blog, este link é utilizado somente pelos representantes da Cybersis, portanto, caso não seja, deixe este link como está.

Para se tornar um representante é necessário ter pelo menos 2 vendas mensais durante 3 meses para o nível 2 e 10 vendas mensais durante 3 meses para o nível 1.

Periodicidade das atualizações

periodo_atualizacao

Informe a periodicidade em dias da atualização das imagens e links dos banners.

É imprescindível manter os banners e links do sistema atualizados, portanto, se você mudar sua afiliação com determinado produto ou incluir um novo, deve manter este item ativo para que o sistema busque novos links a cada período de dias estipulado, a recomendação aqui é de 5 dias.

Arquivo de atualização

link_atualizacao

Informe o link para download do arquivo texto para atualizar as definições de links, banners e outras configurações deste arquivo.

Este arquivo de texto é o banner.ini, o novo arquivo deve ser semelhante, contendo os novos links das imagens e páginas para onde serão direcionados os cliques.

Teste de atualização

atualizar_agora

Use esta opção para executar testes de download, informe 1 para que o sistema ignore o tempo de atualização e execute imediatamente o download dos arquivos.

Banner central imagem

banner-meio-imagem_x

Informe o link para a imagem do banner que é exibido no meio da página

O sistema fará o download da imagem no primeiro acesso ao sistema e nas atualizações.

Para informar mais de uma use:

banner-meio-imagem_1

banner-meio-imagem_2

banner-meio-imagem_3

etc

Banner central link

banner-meio-link_x

Informe o link para onde será direcionado o clique da imagem do banner que é exibido no meio da página. Para cada banner exibido é necessário um link para direcionar o clique.

Para informar mais de um use:

banner-meio-link_1

banner-meio-link_2

banner-meio-link_3

etc

Banner rodapé imagem

banner-rodape-imagem_x

Informe o link para a imagem do banner que é exibido no rodapé da página

O sistema fará o download da imagem no primeiro acesso ao sistema e nas atualizações.

Para informar mais de uma use:

banner-rodape-imagem_1

banner-rodape-imagem_2

banner-rodape-imagem_3

etc

Banner rodapé link

banner-rodape-link_x

Informe o link para onde será direcionado o clique da imagem do banner que é exibido no rodapé da página. Para cada banner exibido é necessário um link para direcionar o clique.

Para informar mais de um use:

banner-rodape-link_1

banner-rodape-link_2

banner-rodape-link_3

etc

5 - Gravar arquivo executável do sistema

Use o programa Make SFX para gravar o executável do sistema

Primeiro campo: Pasta dos arquivos de instalação do sistema.

Segundo campo: Onde será gravado o executável. ERP_Free.exe

Clicar em *Extract files to specified folder*

Localize o arquivo setup.exe dentro da pasta do sistema

Clicar no botão: *Make SFX*

6 - Testar instalação

Execute o programa de instalação e proceda com a instalação até o fim

Entre no sistema e teste todos os banners

7 - Distribuir

Explore as mídias sociais, Facebook, Google+, Twitter

Se tiver um site ou blog, pode usar o software para captar leads

Crie uma landpage e ofereça o sistema como isca digital

Explore todos os recursos possíveis

Direitos autorais

Todos os direitos de propriedade intelectual deste arquivo pertencem a Cybersis Informática Ltda

Copyright 2014 – Cybersis Informática

<http://www.cybersis.com.br>

<http://blog.cybersis.com.br>

<https://www.facebook.com/CybersisInfo>

<https://twitter.com/csibr/>

<https://www.youtube.com/user/csinfobr>

<https://www.linkedin.com/in/cybersis>

<https://plus.google.com/+EdsonAguiarSE/>