

Routing Table

Provincia	Canton	Nombre de la Red	Primer IP Disponible	Ultima IP Disponible	Broadcast	Mascara
1	1	140.120.0.0	140.120.0.1	140.120.0.62	140.120.0.63	/26
1	2	140.120.0.64	140.120.0.65	140.120.0.126	140.120.0.127	/26
1	3	140.120.0.128	140.120.0.129	140.120.0.190	140.120.0.191	/26
1	4	140.120.0.192	140.120.0.193	140.120.0.254	140.120.0.255	/26
2	1	140.120.1.0	140.120.1.1	140.120.1.62	140.120.1.63	/26
2	2	140.120.1.64	140.120.1.65	140.120.1.126	140.120.1.127	/26
2	3	140.120.1.128	140.120.1.129	140.120.1.190	140.120.1.191	/26
2	4	140.120.1.192	140.120.1.193	140.120.1.254	140.120.1.255	/26
3	1	140.120.2.0	140.120.2.1	140.120.2.62	140.120.2.63	/26
3	2	140.120.2.64	140.120.2.65	140.120.2.126	140.120.2.127	/26
3	3	140.120.2.128	140.120.2.129	140.120.2.190	140.120.2.191	/26
3	4	140.120.2.192	140.120.2.193	140.120.2.254	140.120.2.255	/26
4	1	140.120.3.0	140.120.3.1	140.120.3.62	140.120.3.63	/26
4	2	140.120.3.64	140.120.3.65	140.120.3.126	140.120.3.127	/26
4	3	140.120.3.128	140.120.3.129	140.120.3.190	140.120.3.191	/26
4	4	140.120.3.192	140.120.3.193	140.120.3.254	140.120.3.255	/26

Routing Table Provinces				
Provincia	Interface	Network	IP Address	
1	FastEthernet 0/0	140.120.0.0	140.120.0.1	
	FastEthernet 0/1		140.120.0.14	
2	FastEthernet 0/0	140.120.0.4	140.120.0.2	
	FastEthernet 0/1		140.120.0.5	
3	FastEthernet 0/0	140.120.0.8	140.120.0.6	
	FastEthernet 0/1		140.120.0.9	
4	FastEthernet 0/0	140.120.0.12	140.120.0.10	
	FastEthernet 0/1		140.120.0.13	

