

AMARTINEZG.DETALLE_MTTO	
P * ID	NUMBER
F * ID_PLAN_MTTO	NUMBER
F * ID_ITEM	NUMBER
DETALLE_MTTO_PK (ID)	
ID_PLAN_MTTO_PLAN_MTTO_ID_ITEM_ITEMS (ID_PLAN_MTTO)	
SYS_C009402 (ID_ITEM)	

AMARTINEZG.DETALLE_PROG_MTTO	
P * ID	NUMBER
F * ID_PROGRAMACION	NUMBER
F * ID_DETALLE	NUMBER
ESTADO	VARCHAR2 (255 BYTE)
OBSERVACIONES	VARCHAR2 (255 BYTE)
DETALLE_PROG_MTTO_PK (ID)	
ID_DETALLE_DETALLE_MTTO_ID_PROGRAMACION_PROGRAMACION_MTTO (ID_DETALLE)	
SYS_C009400 (ID_PROGRAMACION)	

AMARTINEZG.ITEMS	
P * ID	NUMBER
NOMBRE	VARCHAR2 (255 BYTE)
ITEMS_PK (ID)	

AMARTINEZG.PLAN_MTTO	
P * ID	NUMBER
NOMBRE	VARCHAR2 (255 BYTE)
KILOMETRAJE	NUMBER
PLAN_MTTO_PK (ID)	

AMARTINEZG.PROGRAMACION_MTTO	
P * ID	NUMBER
F * ID_VEHICULO	NUMBER
FECHA	DATE
F * ID_EMPLEADO	NUMBER
F * ID_PLAN_MTTO	NUMBER
ESTADO	VARCHAR2 (255 BYTE)
OBSERVACIONES	VARCHAR2 (255 BYTE)
PROGRAMACION_MTTO_PK (ID)	
ID_VEHICULO_VEHICULOS_ID_EMPLEADO_EMPLEADOS_ID_PLAN_MTTO_PLAN_MTTO	
SYS_C009397 (ID_EMPLEADO)	
SYS_C009398 (ID_PLAN_MTTO)	

AMARTINEZG.EMPLEADOS	
P * ID	NUMBER
NOMBRE	VARCHAR2 (255 BYTE)
COD_EMPLEADO	VARCHAR2 (255 BYTE)
DIRECCION	VARCHAR2 (255 BYTE)
TELEFONO	VARCHAR2 (255 BYTE)
SALARIO	VARCHAR2 (255 BYTE)
F JEFE_DIRECTO	NUMBER
CARGO	VARCHAR2 (255 BYTE)
F * ID_CENTROR	NUMBER
EMPLEADOS_PK (ID)	
JEFE_DIRECTO_EMPLEADOS_ID_CENTROR_CENTRO_RECIBOS (JEFE_DIRECTO)	
SYS_C009395 (ID_CENTROR)	

AMARTINEZG.RASTREO_GUIA	
P * ID	NUMBER
FECHA	DATE
HORA	DATE
F * ID_GUIA	NUMBER
RASTREO_GUIA_PK (ID)	
ID_GUIA_GUIA (ID_GUIA)	

AMARTINEZG.CENTRO_RECIBOS	
P * ID	NUMBER
TIPO	VARCHAR2 (255 BYTE)
DIRECCION	VARCHAR2 (255 BYTE)
TELEFONO	VARCHAR2 (255 BYTE)
F * ID_CODIGO_POSTAL	NUMBER
F * ID_MPIO	NUMBER
CENTRO_RECIBOS_PK (ID)	
ID_MPIO_MUNICIPIOS_ID_CODIGO_POSTAL_CODIGO_POSTALES (ID_MPIO)	
SYS_C009393 (ID_CODIGO_POSTAL)	

AMARTINEZG.VEHICULOS	
P * ID	NUMBER
MARCA	VARCHAR2 (255 BYTE)
MODELO	VARCHAR2 (255 BYTE)
LINEA	VARCHAR2 (255 BYTE)
TIPO_COMBUSTIBLE	VARCHAR2 (255 BYTE)
KILOMETRAJE	NUMBER
CAPACIDAD	VARCHAR2 (255 BYTE)
F * ID_CENTROR	NUMBER
VEHICULOS_PK (ID)	
ID_CENTROR_CENTRO_RECIBOS (ID_CENTROR)	

AMARTINEZG.CLIENTES	
P * CEDULA_NIT	NUMBER
NOMBRE	VARCHAR2 (255 BYTE)
TELEFONO	VARCHAR2 (255 BYTE)
CLIENTES_PK (CEDULA_NIT)	

AMARTINEZG.GUIA	
P * ID	NUMBER
PESO_REAL	NUMBER
ANCHO	NUMBER
LARGO	NUMBER
ALTO	NUMBER
PESO_VOLUMEN	NUMBER
F * CEDULA_NIT_REMITENTE	NUMBER
F * CEDULA_NIT_DESTINATARIO	NUMBER
FECHA_DESPACHO	DATE
HORA_DESPACHO	DATE
FECHA_ENTREGA	DATE
HORA_ENTREGA	DATE
OBSERVACIONES	VARCHAR2 (255 BYTE)
F * ID_MPIO_ORIGEN	NUMBER
F * ID_MPIO_DESTINO	NUMBER
* ID_COD_POSTAL_ORIGEN	NUMBER
* ID_COD_POSTAL_DESTI	NUMBER
UNIDADES	NUMBER
FLETE_FIJO	NUMBER
FLETE_VARIABLE	NUMBER
OTROS_VALORES	NUMBER
VALOR_SERVICIO	NUMBER
ESTADO	VARCHAR2 (255 BYTE)
TIPO_SERVICIO	VARCHAR2 (255 BYTE)
GUIA_PK (ID)	
CEDULA_NIT_REMITENTE_CLIENTES_CEDULA_NIT_DESTINATARIO_CLIENTES_ID	
SYS_C009404 (CEDULA_NIT_DESTINATARIO)	
SYS_C009405 (ID_MPIO_ORIGEN)	
SYS_C009406 (ID_MPIO_DESTINO)	

AMARTINEZG.MUNICIPIOS	
P * ID	NUMBER
NOMBRE_MPIO	VARCHAR2 (255 BYTE)
F * ID_DEPTO	NUMBER
MUNICIPIOS_PK (ID)	
ID_DEPTO_DEPARTAMENTOS (ID_DEPTO)	

AMARTINEZG.DEPARTAMENTOS	
P * ID	NUMBER
NOMBRE_DEPTO	VARCHAR2 (255 BYTE)
DEPARTAMENTOS_PK (ID)	

AMARTINEZG.CODIGO_POSTALES	
P * ID	NUMBER
ZONA_POSTAL	NUMBER
CODIGO_POSTAL	NUMBER
LIMITE_NORTE	VARCHAR2 (255 BYTE)
LIMITE_SUR	VARCHAR2 (255 BYTE)
LIMITE_ESTE	VARCHAR2 (255 BYTE)
LIMITE_OESTE	VARCHAR2 (255 BYTE)
TIPO	VARCHAR2 (255 BYTE)
BARRIOS_CONTENIDOS_EN_EL_CODIGO_POSTAL	VARCHAR2 (300 BYTE)
VEREDAS_CONTENIDAS_EN_EL_CODIGO_POSTAL	VARCHAR2 (300 BYTE)
F * ID_MPIO	NUMBER
CODIGO_POSTALES_PK (ID)	
ID_MPIO_MUNICIPIOS (ID_MPIO)	