

Configurazione client a dominio e accesso alle cartelle remote

Configurazione Client

Client: Windows 10 Pro, installazione pulita, ISO originale (non Metasploitable)

Configurazione di rete client:

Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) X

Generale

È possibile ottenere l'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sarà necessario richiedere all'amministratore di rete le impostazioni IP corrette.

☐ Ottieni automaticamente un indirizzo IP

☒ Utilizza il seguente indirizzo IP:

Indirizzo IP: 192 . 168 . 1 . 201

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway predefinito: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Ottieni indirizzo server DNS automaticamente

☒ Utilizza i seguenti indirizzi server DNS:

Server DNS preferito: 192 . 168 . 1 . 200

Server DNS alternativo: 94 . 140 . 14 . 14

☐ Convalida impostazioni all'uscita


Avanzate...

OK Annulla

Configurazione Server

Server: Windows Server 2022

Configurazione server locale:



Configurazione rete server:

Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) X

Generale

È possibile ottenere l'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sarà necessario richiedere all'amministratore di rete le impostazioni IP corrette.

☐ Ottieni automaticamente un indirizzo IP

☒ Utilizza il seguente indirizzo IP:

Indirizzo IP:	192 . 168 . 1 . 150
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Gateway predefinito:	192 . 168 . 1 . 1

☐ Ottieni indirizzo server DNS automaticamente

☒ Utilizza i seguenti indirizzi server DNS:

Server DNS preferito:	192 . 168 . 1 . 1
Server DNS alternativo:	. . .

☐ Convalida impostazioni all'uscita

Avanzate...



OK Annulla

Aggiunta del client a dominio

Andare nel pannello di controllo > Sistema e sicurezza > Sistema > Impostazioni di Sistema avanzate.

Clicchiamo su **Cambia...** e Inseriamo come nome dominio **EPICODE**.

Il nome dominio **Epicode.local** non verrà trovato.




Accesso ad account del dominio (gruppo robot)


Clicchiamo su **altro utente** e inseriamo le credenziali di uno degli utenti che abbiamo configurato in precedenza sul server.

Se richiesto, modificare la password di default.

Facciamo ad esempio login come utente Elliot, del gruppo **Robot**:




Riusciamo ad accedere alle cartelle condivise:




Come previsto dalla configurazione dei ruoli sul server, gli utenti del gruppo **Robot** possono accedere alla cartella **dati top secret**.

Hanno il controllo completo, quindi possono accedere, modificare, creare e cancellare file.




Ma non hanno accesso all'altra cartella **dati segreti**:




Accesso ad account del dominio (gruppo amministrazione)

Disconnettiamoci da Elliot e accediamo come Chiara.

Se richiesto, modificare la password di default.



Chiara è del gruppo **Amministrazione** e non ha accesso alla cartella **dati top secret**.



Mentre invece può accedere alla cartella **dati segreti**.

Il gruppo **Amministrazione** ha il controllo completo su questa cartella, quindi accedere, modificare, creare e cancellare file.

