

MUL.ETRK_DEVICE_MST		
P	* EDM_DEVICE_ID	VARCHAR2 (20 BYTE)
	* EDM_DEVICE_INFO	VARCHAR2 (200 BYTE)
F	* EDM_SIM_NO	VARCHAR2 (25 BYTE)
	* EDM_REVISION_NO	VARCHAR2 (20 BYTE)
*	EDM_MSG_INTERVAL_HRS	NUMBER
	EDM_MSG_INTERVAL_MTS	NUMBER
*	EDM_MSG_INTERVAL_SEC	NUMBER
	EDM_DEVICE_TYPE	VARCHAR2 (20 BYTE)
*	EDM_DEVICE_TYPE_DTLS	VARCHAR2 (50 BYTE)
	EDM_DEVICE_MOUNT_TYPE	VARCHAR2 (20 BYTE)
*	EDM_ACCESS_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)
	EDM_PASSWORD	VARCHAR2 (20 BYTE)
*	EDM_IMEI_NO	VARCHAR2 (30 BYTE)
	EDM_MSG_CENTER_NO	VARCHAR2 (20 BYTE)
*	EDM_TIMESTAMP	VARCHAR2 (10 BYTE)
	EDM_EMBEDDED_VERSION	VARCHAR2 (10 BYTE)
*	EDM_PCB_NO	VARCHAR2 (10 BYTE)
	EDM_BATCH_TEST_DATE	DATE
*	EDM_FIELD_TEST_DATE	DATE
	EDM_DESPATCH_DATE	DATE
*	EDM_WARRANTY_PERIOD	NUMBER
	EDM_AMC_NUMBER	VARCHAR2 (20 BYTE)
*	EDM_AMC_PROVIDER	VARCHAR2 (50 BYTE)
	EDM_AMC_START_DATE	DATE
*	EDM_AMC_VALIDITY_DATE	DATE
	EDM_REMARKS	VARCHAR2 (200 BYTE)
*	EDM_LAST_MSG_NO	NUMBER
	EDM_ISACTIVE	NUMBER
*	EDM_LAST_MSG_LATITUDE	NUMBER
	EDM_LAST_MSG_LONGITUDE	NUMBER
*	EDM_WIRE_STATUS	VARCHAR2 (400 BYTE)
	EDM_WIRE_STATUS_DATE	DATE
*	EDM_IP_ADDRESS	VARCHAR2 (20 BYTE)
	EDM_PORT	VARCHAR2 (6 BYTE)
*	EDM_OUTGOING_CALL_ONE	VARCHAR2 (15 BYTE)
	EDM_OUTGOING_CALL_TWO	VARCHAR2 (15 BYTE)
*	EDM_OUTGOING_CALL_THREE	VARCHAR2 (15 BYTE)
	EDM_INCOMING_CALL_ONE	VARCHAR2 (15 BYTE)
*	EDM_INCOMING_CALL_TWO	VARCHAR2 (15 BYTE)
	EDM_INCOMING_CALL_THREE	VARCHAR2 (15 BYTE)
*	EDM_SPEED_KM	NUMBER
	EDM_SPEED_SEC	NUMBER
*	EDM_STOP_PAGE_KM	NUMBER
	EDM_STOP_PAGE_SEC	NUMBER
*	EDM_SMS_MSG_HRS	NUMBER
	EDM_SMS_MSG_MTS	NUMBER
*	EDM_DEFAULT	VARCHAR2 (15 BYTE)
	EDM_SMS_MSG_SEC	NUMBER
*	EDM_ISAUTO_RST_CP_INST	VARCHAR2 (15 BYTE)
	EDM_AUTO_RST_CP_NO	VARCHAR2 (25 BYTE)
*	EDM_AUTO_RST_CP_INST_DATE	DATE
	EDM_COMM_PROTOCOL	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	EDM_OPERATOR_NAME	VARCHAR2 (150 BYTE)
	EDM_GPRS_MSG_SEC	VARCHAR2 (50 BYTE)
*	EDM_BATTERY_MSG_SEC	VARCHAR2 (50 BYTE)
	EDM_SEC_IP_ADDRESS	VARCHAR2 (50 BYTE)
*	EDM_SEC_PORT	VARCHAR2 (50 BYTE)
PRIMARYKEY (EDM_DEVICE_ID)		
FOREIGNKEY (EDM_SIM_NO)		
PRIMARYKEY (EDM_DEVICE_ID)		

MUL.ETRK_SIM_MST		
P	* ESM_SIM_NO	VARCHAR2 (30 BYTE)
	* ESM_CELL_NO	VARCHAR2 (20 BYTE)
F	* ESM_CSP_ID	VARCHAR2 (10 BYTE)
	* ESM_PLAN_ID	VARCHAR2 (10 BYTE)
*	ESM_PURCHASE_PLACE	VARCHAR2 (50 BYTE)
	* ESM_PURCHASE_PLACE_PINCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)
*	ESM_PURCHASE_DATE	DATE
	* ESM_BILLED_TO1	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	ESM_BILLED_TO2	VARCHAR2 (100 BYTE)
	ESM_BILLED_TO3	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	ESM_BILLING_PERIOD_IN_DAYS	NUMBER (*,0)
	* ESM_BILL_PREV_PAYMENT_ON	DATE
*	ESM_DATA_VOICE	CHAR (1 BYTE)
	* ESM_STD_FACILITY	NUMBER (*,0)
F	* ESM_PAYMENT_BY	VARCHAR2 (100 BYTE)
	* ESM_DEPOSIT_AMT	NUMBER (13,2)
*	ESM_MIN_PAYMENT_AMT	NUMBER (13,2)
	* ESM_BILL_CEILING_AMT	NUMBER (13,2)
*	ESM_IS_SIM_ACTIVE	CHAR (1 BYTE)
	ESM_ACTIVATED_TIME	DATE
*	ESM_DEACTIVATED_TIME	DATE
	* ESM_ISACTIVE	NUMBER (*,0)
PK_ETRK_SIM_MST (ESM_SIM_NO)		
SIM_MST2 (ESM_PLAN_ID)		
SIM_MST1 (ESM_CSP_ID)		
SIM_MST3 (ESM_PAYMENT_BY)		
PK_ETRK_SIM_MST (ESM_SIM_NO)		

MUL.ETRK_PLAN_MST		
P	* PLAN_CODE	VARCHAR2 (10 BYTE)
	* PLAN_NAME	VARCHAR2 (50 BYTE)
*	PLAN_RATE	NUMBER
	* PLAN_STATUS	NUMBER
*	PLAN_DESCRIPTION	VARCHAR2 (255 BYTE)
	PLAN_REMARKS	VARCHAR2 (255 BYTE)
*	WHETHER_ACTIVE	NUMBER
PK_ETRK_PLAN_MST (PLAN_CODE)		
PK_ETRK_PLAN_MST (PLAN_CODE)		

MUL.ETRK_CSP_MST		
P	* ECSPM_ID	VARCHAR2 (10 BYTE)
	* ECSPM_NAME	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	ECSPM_CONTACT_INFO	VARCHAR2 (100 BYTE)
	* ECSPM_ADDRS_LINE1	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	ECSPM_ADDRS_LINE2	VARCHAR2 (100 BYTE)
	* ECSPM_CITY	VARCHAR2 (50 BYTE)
*	ECSPM_STATE	VARCHAR2 (50 BYTE)
	* ECSPM_COUNTRY	VARCHAR2 (50 BYTE)
*	ECSPM_PINCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)
	* ECSPM_PHONE1	VARCHAR2 (20 BYTE)
*	ECSPM_PHONE2	VARCHAR2 (20 BYTE)
	* ECSPM_MOBILE	VARCHAR2 (20 BYTE)
*	ECSPM_EMAIL	VARCHAR2 (30 BYTE)
	ECSPM_FAX	VARCHAR2 (20 BYTE)
*	ECSPM_ISACTIVE	NUMBER (*,0)
	ECSPM_APN	VARCHAR2 (25 BYTE)
PK_ETRK_CSP_MST (ECSPM_ID)		
PK_ETRK_CSP_MST (ECSPM_ID)		

MUL.ETRK_CUSTOMER_MST		
P	* ECM_CUSTOMER_ID	VARCHAR2 (10 BYTE)
	* ECM_CUSTOMER_NAME	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	ECM_CUSTOMER_TYPE	VARCHAR2 (15 BYTE)
	* ECM_CUSTOMER_GROUP	CHAR (1 BYTE)
*	ECM_CUSTOMER_CODE	VARCHAR2 (15 BYTE)
	* ECM_CUSTOMER_IN_TYPE	VARCHAR2 (50 BYTE)
*	ECM_REGION_CODE	NUMBER (*,0)
	* ECM_AREA_CODE	VARCHAR2 (4 BYTE)
F	* ECM_PLAN_ID	VARCHAR2 (10 BYTE)
	* ECM_CHIEF_PERSON	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	ECM_CHIEF_DESIGNATION	VARCHAR2 (100 BYTE)
	ECM_OPERATE_PERSON	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	ECM_OPERATE_DESIGNATION	VARCHAR2 (100 BYTE)
	ECM_LOCAL_TAX_INFO	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	ECM_CENTRAL_TAX_INFO	VARCHAR2 (100 BYTE)
	ECM_SALES_TAX_AREA_CODE	VARCHAR2 (10 BYTE)
*	ECM_AREA_OF_OPERATION	VARCHAR2 (100 BYTE)
	ECM_FLEET_TYPE	VARCHAR2 (20 BYTE)
*	ECM_OWNERSHIP_TYPE	VARCHAR2 (100 BYTE)
	ECM_REPORT_FREQUENCY	VARCHAR2 (10 BYTE)
*	ECM_FIRST_DEVICE_INSTALLED_ON	DATE
	* ECM_ISACTIVE	NUMBER
*	ECM_SHORT_NAME	VARCHAR2 (8 BYTE)
PK_ETRK_CUSTOMER_MST (ECM_CUSTOMER_ID)		
FK_PLANID (ECM_PLAN_ID)		
PK_ETRK_CUSTOMER_MST (ECM_CUSTOMER_ID)		