

퀴즈 버튼을 눌렀을때 가장 처음으로 반드시 나와야 할 UI (퀴즈를 풀 대상 즉. 덱을 선택 함)

퀴즈를 풀 덱을 선택해 주세요.

1과

메인 메뉴로



현재 진행 알려주는 UI

객관식 문제 일때의 UI

0

80

현재 어떤 것이 문제로 제시 되는지 표시

현재 덱의 총 개수 (예: 80)

뜻  ← 소리 아이콘을 클릭하면 tts 발음(여기 예서는 기원이 나옴)이 나옴

기원 ← 첫 번째 단어의 한글 뜻임 (예시)

여기서 제시 되는 4개 중에서 하나는 정답(덱 중에서 예시로 첫번째 단어의 영어)이고 나머지는 오답임.

일치하는 단어 선택 나머지 3가지는 현재 덱 중 영어에 해당하는 부분을 랜덤으로 3개 가져와서 구성 함.

1 origin

2 chronic

3 finite

4 regard

사용자가 1~4(버튼) 중 클릭함.

모르시겠어요? ← 클릭할 경우 '모르시겠어요?'의 UI로 이동함.



뜻 ㉸

'모르시겠어요?' 를 클릭했을때의 UI



기원

나중에 이 문제를 다시 시도하세요!

4가지 중 정답을 다음과 같이 표시

✓ origin

2 chronic

3 finite

4 regard

건너뛸 ← '모르시겠어요?'를 건너뛸 것으로 바꿈

아무 키를 누르거나 오른쪽 상단에 위치한 '계속' 버튼을 눌러 다음 카드로 넘어감

계속

'오답'을 클릭했을때의 UI



뜻



방치하다, 무시하다

걱정하지 마세요, 아직 배우고 있잖아요!

✗ prompt

✓ neglect

3 enclose

4 celebrate

모르시겠어요?

계속

'정답'을 클릭했을때의 UI



뜻 



영구의, 끊임없는

굉장해요!



perpetual

2

vertical

3

celebrate

4

departure

모르시겠어요?

계속

옵션 UI

X 버튼는 취소 버튼과 같은 효과를 냄(클릭시)



옵션

문제 유형

☰ 객관식

✎ 주관식

📄 낱말카드

단어 섞기

문제 형식

영어면으로 답하기

한국어면으로 답하기



숨기
기 ^



토글 스위치. 클릭으로 활성화 또는 비활성화



(클릭시) 말 그대로 처음부터 다시 시작



학습하기 다시 시작하기

저장 또는 취소를 누르면 계속해서(방금 학습한 카드를 이어서) 진행됨

취소

저장

주관식 문제 일때의 UI



뜻 



기원

힌트 보기

회원님의 답

영어로 정답을 입력하세요

모르시겠어요?

답하기