

ID	Título del caso de prueba	Condición previa	Paso	Descripción de los pasos
CASO-1	Desplazamiento del mapa	Abrir la aplicación Urban Routes		Desplazarse por el mapa hacia arriba y hacia abajo. 1 Abrir la aplicación
CASO-2	Zoom del mapa	La aplicación Urban Routes no debe estar abierta		1 Urban Routes Hacer clic en el botón 2 "más" (+) en la
CASO-3	No se puede hacer clic en los encabezados de área en el mapa	Abrir la aplicación Urban Routes		Hacer clic en el encabezado de área en el mapa (ejemplo: 1 Hollywood). Hacer clic en el encabezado de la ciudad en el mapa (ejemplo: West 1 Hollywood).
CASO-4	No se puede hacer clic en los encabezados de la ciudad en el mapa	Abrir la aplicación Urban Routes		1 Hollywood).
CASO-5	Se puede seleccionar el campo "Desde"	Abrir la aplicación Urban Routes		Hacer clic en el 1 campo "Desde".
CASO-6	Se pueden buscar objetos en el campo "Hasta"	Abrir la aplicación Urban Routes Abrir la aplicación Urban Routes Abrir la aplicación Urban Routes		Hacer clic en el 1 campo "Hasta". Escribir "Subway" 2 (Metro). Hacer clic en el 1 campo "Desde".
CASO-7	El pin de la dirección aparece después de completar el campo "Desde"	El campo "Desde" debe estar vacío Abrir la aplicación Urban Routes		Ingresar una dirección (ejemplo: East 2nd Street, 601). 2 Hacer clic en el 1 campo "Hasta".
CASO-8	El pin de la dirección aparece después de completar el campo "Hasta"	El campo "Hasta" debe estar vacío		Ingresar una dirección 2 (ejemplo: 1300 1st St).
CASO-9	La dirección se elimina después de borrar el campo "Desde"	Abrir la aplicación Urban Routes. El campo "Desde" debe estar lleno		Hacer clic en la "X" 1 del campo "Desde".
CASO-10	La dirección se elimina después de borrar el campo "Hasta"	Abrir la aplicación Urban Routes. El campo "Hasta" debe estar lleno		Hacer clic en la "X" 1 del campo "Hasta".

CASO-11	Se muestran los objetos 3D	Abrir la aplicación Urban Routes	Hacer zoom en un objeto 3D (ejemplo: Los Angeles International Airport 1 LAX).
CASO-12	El modo de vista de pantalla completa se activa al hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa	Abrir la aplicación Urban Routes. El modo de vista de pantalla completa no debe estar activado	Hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa en la esquina superior 1 derecha.
CASO-13	El modo de vista de pantalla completa se desactiva al hacer clic de nuevo en el botón del modo de vista de pantalla completa	Abrir la aplicación Urban Routes. Activar el modo de vista de pantalla completa	Hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa en la esquina superior 1 derecha. Acercar el cursor al botón del modo de mapa en la esquina 1 superior izquierda. Acercar el cursor al botón del modo 2 Relieve.
CASO-14	El modo Relieve se activa al hacer clic en el botón del modo Relieve	Abrir la aplicación Urban Routes Abrir la aplicación Urban Routes	Hacer clic en el botón 3 del modo Relieve. Acercar el cursor al botón del modo Satélite en la esquina 1 superior izquierda. Hacer clic en el botón 2 Satélite.
CASO-15	El modo Satélite se activa al hacer clic en el botón del modo Satélite	Abrir la aplicación Urban Routes Abrir la aplicación Urban Routes	Hacer clic en el botón 1 superior izquierda.
CASO-16	Los edificios se muestran al hacer zoom sobre ellos	Abrir la aplicación Urban Routes	Hacer zoom en un 1 edificio. Hacer zoom en una estación de metro de Los Ángeles (ejemplo: Downtown Long 1 Beach Station).
CASO-17	Las estaciones de metro se muestran al hacer zoom sobre ellas	Abrir la aplicación Urban Routes	Hacer zoom en un lugar de interés (ejemplo: Los Angeles County Museum of 1 Art).
CASO-18	Los lugares de interés se muestran al hacer zoom sobre ellos	Abrir la aplicación Urban Routes	

CASO-19	Los parques se muestran al hacer zoom sobre ellos	Abrir la aplicación Urban Routes	Hacer zoom en un parque de la ciudad (ejemplo: Vista 1 Park).
CASO-20	La información del objeto se muestra al hacer clic en un objeto	Abrir la aplicación Urban Routes	Hacer clic en un lugar en el mapa (ejemplo: 1 Dodger Stadium).
CASO-21	La información del objeto se oculta al hacer clic en la cruz en la vista de información	Abrir la aplicación Urban Routes. Abrir la vista de información	Hacer clic en la "X" en la vista de 1 información. Desplazarse por el mapa hasta el área 1 del Dodger Stadium. Establecer el nivel 2 máximo de zoom. Hacer clic en el ícono "menos" (-) en la esquina inferior 3 derecha 5 veces. Arrastrar el ícono del modo Street View y colócalo en cualquier 4 calle. Desplázarse sobre la 5 imagen.
CASO-22	El modo Street View se activa cuando el ícono de Street View se arrastra sobre una calle	Abrir la aplicación Urban Routes.El modo Street View no debe estar activado	Hacer clic en la pequeña flecha gris situada en el rectángulo negro (en la esquina superior 1 izquierda del mapa).
CASO-23	El modo Street View se desactiva al hacer clic en una flecha gris	Abrir la aplicación Urban Routes. Activar el modo Street View	
CASO-24	La información de la aplicación se muestra al hacer clic en el logotipo de la aplicación	Abrir la aplicación Urban Routes	Hacer clic en el logotipo de Urban 1 Routes.

Resultado esperado	Estado	ID del error
El mapa se mueve. Todos los objetos se muestran según el diseño.	Aprobada	
El nivel de zoom aumenta en un valor. Todos los objetos se muestran según el	Aprobada	
No ocurre nada. Los usuarios no pueden interactuar con los encabezados del mapa.	No Aprobada	BR4
No ocurre nada. Los encabezados de la ciudad no se pueden seleccionar.	Aprobada	
Se selecciona el campo "Desde". El cursor parpadea. El campo de búsqueda está vacío.	No Aprobada	BR5
Se muestra la lista de estaciones de metro.	No Aprobada	BR1
El mapa hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada. La vista coincide con la descripción del diseño.	No Aprobada	BR2
El mapa hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada. La vista coincide con la descripción del diseño.	No Aprobada	BR3
El campo se vacía. La dirección ingresada anteriormente se elimina del campo.	Aprobada	
El campo se vacía. La dirección ingresada anteriormente se elimina del campo.	Aprobada	

El objeto se renderiza en 3D.

Aprobada

El modo de vista de pantalla completa se activa y las pestañas del navegador se ocultan. Todos los objetos de la interfaz del mapa están en su lugar. El nivel de zoom no cambia.

No Aprobada BR6

El modo de vista de pantalla completa se desactiva y las pestañas del navegador se vuelven a mostrar. Todos los objetos de la interfaz del mapa están en su lugar. El nivel de zoom no cambia.

Aprobada

La casilla de verificación se rellena. El mapa se muestra en modo Relieve y coincide con el diseño.

Aprobada

El mapa muestra el modo Satélite. La vista no tiene problemas notables.

Aprobada

El edificio se muestra según el diseño.

Aprobada

Se muestra el ícono del metro.

Aprobada

Se muestra el ícono del lugar de interés.

Aprobada

Se muestra el ícono del parque.

Aprobada

La visualización de información (con información del lugar) está abierta. La vista coincide con el diseño.

Aprobada

La vista de información está cerrada. No hay elementos adicionales en el mapa.

Aprobada

El área del Dodger Stadium se amplía. El nivel de zoom aumenta al máximo.

El nivel de zoom se reduce en 5 niveles.

Aprobada

El modo Street View se activa. La imagen se desplaza 360 grados.

Aprobada

El modo Street View se desactiva.

Se muestra la información sobre la aplicación.

No aprobada BR7

ID del error	Título	Pasos a seguir	Resultado esperado
		Hacer clic en el campo "Hasta".	
BR1	Cuando el usuario escribe "Subway" en el campo "Hasta" no le sale la lista de estaciones de metro.	Escribir "Subway" (Metro). Hacer clic en el campo "Desde".	Se muestra la lista de estaciones de metro.
BR2	Cuando el usuario ingresa una dirección, ejemplo "East 2nd Street, 601", en el campo "Desde", el mapa no hace zoom en el pin de la dirección seleccionada.	Ingresar una dirección (ejemplo: East 2nd Street, 601). Hacer clic en el campo "Hasta".	El mapa hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada. La vista coincide con la descripción del diseño
BR3	Cuando el usuario ingresa una dirección, ejemplo "1300 1st St", en el campo "Hasta", el mapa no hace zoom en el pin de la dirección seleccionada.	Ingresar una dirección (ejemplo: 1300 1st St).	El mapa hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada. La vista coincide con la descripción del diseño
BR7	Cuando haces click en el logotipo de Urban Routes no se muestra la información sobre la aplicación.	Hacer clic en el logotipo de Urban Routes.	Se muestra la información sobre la aplicación.
BR4	Cuando haces click en el encabezado de área del mapa, ejemplo "Hollywood", ocurre que sí te sale información del área del mapa mencionado.	Hacer clic en el encabezado de área en el mapa (ejemplo: Hollywood).	No ocurre nada. Los usuarios no pueden interactuar con los encabezados del mapa.
BR5	Después de hacer click en el campo "Desde" el campo no está vacío porque aparece una descripción previa.	Hacer clic en el campo "Desde".	Se selecciona el campo "Desde". El cursor parpadea. El campo de búsqueda está vacío.
BR6	Al hacer click en el modo de vista de completa, no todos los objetos de la interfaz del mapa están en su lugar, porque se oculta el sector donde se encuentran "Desde" y "Hasta".	Hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa en la esquina superior derecha.	El modo de vista de pantalla completa se activa y las pestañas del navegador se ocultan. Todos los objetos de la interfaz del mapa están en su lugar. El nivel de zoom no cambia.

Resultado actual	Severidad
No se muestra la lista de estaciones de metro.	Crítico
El mapa no hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada.	Grave
El mapa no hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada.	Grave
No se muestra información sobre la aplicación.	Menor
Se pueden interactuar con los encabezados del mapa.	Menor
El campo de búsqueda no está vacío.	Menor
No se muestran todos los objetos de la interfaz del mapa.	Crítico