

Navigation Bar



ถ้าจำนวนหน้ามีน้อยกว่า 10 เช่น 6 หน้าจะมี page 0 ถึง page 5

Navigation Bar

total page = 12

เริ่ม หน้า1 ปุ่ม First และ Next disabled

First	Prev	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Next	Last
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------	------

กด ที่เลข หน้า จะไปหน้านั้น หรือกด Next จะไปหน้าถัดไป (หน้าปัจจุบัน+1)

First	Prev	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Next	Last
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------	------

เมื่อถึงหน้า ลำดับที่ 9 (ไม่ใช่เลขหน้า)

First	Prev	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Next	Last
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------	------

กด ปุ่ม Next จะแสดงหน้าใหม่เป็น 2 ถึง 11 และหน้าปัจจุบัน จะเป็น 11 (ยังอยู่ลำดับที่ 9 เหมือนเดิม)

First	Prev	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Next	Last
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	------	------

Navigation Bar

กด ปุ่ม Next จะแสดงหน้าใหม่เป็น 3 ถึง 12 และหน้าปัจจุบัน จะเป็น 12 (ยังอยู่ลำดับที่ 9 เหมือนเดิม) ปุ่ม Next และ Last จะ disabled

First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

จากหน้า 12 กด Prev จะมาหน้าที่ 11 ลำดับหน้า 0 - 9 ยังไม่เปลี่ยน ยังคงเป็น 3 - 12 แต่หน้าปัจจุบันจะเป็น 11 หรือลำดับที่ 8

First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

กรณีที่อยู่ลำดับที่ 0 คือหน้า 3


First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

กด Prev จะ ไปหน้าก่อน คือหน้า 2 ดังนั้นลำดับหน้าจะเปลี่ยนเป็น 2 - 11 และหน้า 2 จะอยู่ลำดับที่ 0

First Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last

Navigation Bar

กรณีที่อยู่ลำดับที่ 0 คือหน้า 2



กด Prev จะ ไปหน้าก่อน คือหน้า 1 ดังนั้นลำดับหน้าจะเปลี่ยนเป็น 1 - 10 และหน้า 1 จะอยู่ลำดับที่ 0 ปุ่ม First และ Prev จะ disabled

