

Routine

Table of Contents

| | |
|--|---|
| Prosessflytdiagram ny bruker | 1 |
| Ny bruker | 2 |
| 1. Users and computers. | 2 |
| 2. Creating a new user / New object - User | 2 |
| 3. Fylle informasjon - New object - User | 3 |
| 4. Det vil se slik ut. | 4 |
| 5. Sett et passord. | 5 |
| 6. Ferdig | 6 |
| Rutine for å sette kvote på mappe | 7 |

Her finner du en oversikt over alle rutinene som har forbindelse med Ungdomsklubb-Server

Prosessflytdiagram ny bruker

[abebb1f24c008e602f0ac28bdd516592] |

Ny bruker

Her er rutinen for hvordan du skal lage en ny vanlig bruker.

Dersom du følger denne rutinen, vil brukeren få følgende GPO: "Misc", "User Restrictions"

Se dokumentasjon, for å finne ut hva GPO'ene gjør.

1. Users and computers

Først må du ha Server Manager åpen, også følger du bildet under.

Ved å klikke på "Tools > Users and computers"

[00562192494198b782159fcf40c57951] | <https://i.gyazo.com/00562192494198b782159fcf40c57951.png>

2. Creating a new user / New object - User

[6ee47d18c6003a0124e853bf03c5e66d] |

3. Fylle informasjon - New object - User

Her fyller du inn First name, og last name.

Eksempel navn: Joakim Midttveit

First name: Joakim

Last Name: Midttveit

Full name: Joakim Midttveit (Kommer automatisk)

Brukernavn: joamid (Tre første i first name, og tre første i last name.)

[af69a19b8fd6b8e3c46ea23a04327e93] |

<https://i.gyazo.com/af69a19b8fd6b8e3c46ea23a04327e93.png>

4. Det vil se slik ut

Trykk så videre på next

[458adeae9929c60c33c2944de9fbd716] |

<https://i.gyazo.com/458adeae9929c60c33c2944de9fbd716.png>

5. Sett et passord

Her bruker du passordet "Kake1234"

Og haker av "User must change password at next logon"

Det skal se slik ut:

[e106be077b9460780c9411a41cd0ad88] |

<https://i.gyazo.com/e106be077b9460780c9411a41cd0ad88.png>

6. Ferdig

Derreter trykker du "Next" og "Finish"

Det skal se slik ut på siste siden:

[ead5a406a8d8b670e453d76024a4c89f] |

Rutine for å sette kvote på mappe

Følger du denne rutinen, vil du ha en mappe, som har restriksjon på 1 GB Hard

1. Åpne **Server Manager**
2. Trykk på **File and Storage Services**
3. I kolonnen trykker du på **Shares**
4. Lag en ny share
5. Select profile
Her velger du **SMB Share - Advanced**
6. Share location
Her velger du **Type a custom path:**
Og skriver inn der: **C:\Usersfolders**
7. Trykk next
8. Enable access-based enumeration
9. Trykk på customize permissions..
10. Trykk på kolonnen Share
11. Gjør om everyone permission til **Deny**
12. Add en ny permission, og gi Users tilgang til **Change Type Allow**
13. På management properties velger du alle.
14. Quota: **Apply a quota based on the template:**
Velg 1 GB Limit
15. Finito finale!