

刷卡打印机连接使用指南

目录

一、Windows 打印机的连接.....	1
二、MAC OS 连接打印机.....	3
三、Ubuntu 的连接方法-14.04 版本.....	7
四、打印机刷卡使用.....	12
五、扫描与复印.....	14


所有操作都基于公司**内网环境**，接路由器的网络是无法连接打印服务器的。

关于打印彩色文件，为节约公司成本，申请彩色权限需单独邮件至小米信息部 it@xiaomi.com 抄送部门 leader 后开通。开通后打印时在**电脑端**选择彩色，打印机端无需操作。


如工卡刷卡失败，请联系前台检查是否是 IC 卡并重新激活等待同步，暂时先使用 AD 登录。

一、Windows 打印机的连接

1、打开**开始菜单**---**搜索框**里输入**\\printer** (按住 winkey+R 调用运行同样也可以访问。)如图 1。



2、在对话框里输入**用户名和密码**。格式如图 2：




记住凭据后确定进入打印机连接界面：（必做操作。否则第二天打印机无法使用。）


3、根据系统不同请选择 Windows/Windows 10。双击打印机图标安装驱动程序。如图 3



4、选择打印机双击运行安装驱动。如图 4.



5、设置默认打印机。如图 5




二、MAC OS 连接打印机


1、开启系统偏好设置，找到打印机与扫描仪。图 6



2 在弹出的窗口中点击“+” 添加打印机。图 7






3、在默认里面会出现 printer-airprint，选中添加。图 8



4、添加结束后，双击打开打印机，在上方的标题栏里点击打印机打印一个测试页。这时候会出现认证界面。用户名是邮件地址的前缀。密码是邮箱密码。（一定要邮箱的，默认是本机用户名。请注意。）记住钥匙串之后就可以正常打印了。

图 9、10、11






三、Ubuntu 的连接方法-14.04 版本

1、在设置里面找到打印机选项。如图 12




2、点击添加按钮，选择网络打印机，选择使用 SAMBA 的 Windows 打印机。在 smb:// 后面的文本框里写上 printer-canon.mioffice.cn/printer-linux.前进。如图 13、14







点击浏览后弹出提示验证信息 用户格式为 xiaomi\XXX 域 填写 xiaomi 如下图所示：




验证通过后选择 printer-Linux 点击确定




点击确定回到上一界面 点击 前进 进入下一界面



3、选择驱动程序步骤。默认设置，前进。如图 15



4、型号选择 PostScript 驱动-选择 GenericPostScript 前进.如图 16



5、默认设置。应用如图 17




6、打印测试页继续。如图 18




7、选中刚才设置的打印机右击—查看打印队列。如图 19



8、右击打印任务，选择**认证**：输入 **xiaomi\username** 和邮箱密码记住凭据，看到状态为已完成的时候即可去刷卡打印。如图 20、21、22





确定后即可去刷卡打印 连接完成。

四、 打印机刷卡使用

在扫描区域刷工卡一次。



如忘记带工卡可选择 AD 登录



使用小米邮箱账号+密码登录。如下图。



成功进入界面后选择全部打印。



五、扫描与复印

刷卡或 AD 登录后选择主菜单——扫描后发送。



选择发送给自己选项。



选择启动键即可扫描发送



刷卡或 AD 登陆完成后进入主菜单选择复印即可成功。



“注意使用完毕后注销登录”