

DUMP:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cliente (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    senha VARCHAR(100) NOT NULL,  
    registro VARCHAR(100) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS empresa (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    senha VARCHAR(100) NOT NULL,  
    registro VARCHAR(100) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS produto (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,  
    valor FLOAT NOT NULL,  
    id_empresa INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES empresa(id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS publicacao (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_produto INT NOT NULL,
```

```
id_empresa INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos(id),  
FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES empresa(id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS avaliacao (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,  
    estrela FLOAT NOT NULL,  
    id_cliente INT NOT NULL,  
    id_publicacao INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id),  
    FOREIGN KEY (id_publicacao) REFERENCES publicacao(id)  
);
```