

GUIA DO USUÁRIO

Módulo Boleto Fácil



QUAIS OS PRÉ REQUISITOS?

- Para poder utilizar o módulo, é necessário que o lojista possua uma conta cadastrada e validada pelo Boleto Fácil. Algumas informações da conta serão solicitadas durante a configuração do módulo.

O procedimento para adquirir tais informações será explicado na sessão **“Como Configurar”**.

Para mais informações sobre como criar a conta no Boleto Fácil, acesse <https://www.boletobancario.com/boletofacil>;

- O módulo foi desenvolvido, testado e homologado para versão 1.9.1.1 do Magento, podendo ou não funcionar em versões anteriores;

- O módulo foi desenvolvido, testado e homologado utilizando a versão 5.5.9 do PHP, podendo ou não funcionar em versões anteriores.

COMO CONFIGURAR

CONFIGURAÇÃO NO PAINEL ADMINISTRATIVO

Para acessar as configurações do Módulo, acesse o painel administrativo do magento, no menu superior na aba Sistema > Configurações, no menu lateral na Aba Métodos de Pagamento > Boleto Fácil.

Obs: O nome dos menus pode variar de acordo com a tradução do Magento.

CAMPOS:

Habilitado: Este campo define se o módulo estará ou não habilitado. Ao definir o valor deste campo para “Não”, o módulo deixa de aparecer na página de checkout e o método da cron do módulo para de ser executado. Caso algum pedido tenha sido feito utilizando o módulo, ainda será possível visualizar as informações do boleto na aba “Boleto Fácil Boleto” no detalhe do pedido no painel administrativo. Essa função será mostrada mais a frente neste manual.



The image shows a snippet of the Magento admin interface. On the left, there is a label 'Habilitado'. To its right is a dropdown menu with 'Não' selected. Further to the right is a button labeled '[STORE VIEW]'.

Ambiente de testes: Este campo define em qual ambiente o módulo está sendo executado. O Boleto Fácil possui dois ambientes: um de produção (para pedidos reais), e um de testes (para pedidos de testes). Recomenda-se utilizar o ambiente de testes durante o processo de instalação do módulo na loja. Caso tudo funcione corretamente, alterar o valor desse campo para “**não**”. Para cada um deles é preciso ter um cadastro. O acesso aos ambientes é feito pelas seguintes URLs:

Produção:

<https://www.boletobancario.com/boletofacil/user/login.html>

Testes:

<https://sandbox.boletobancario.com/boletofacil/user/login.html>

Ambiente de testes	<div>Sim</div>	[STORE VIEW]
<div>Define se o ambiente em que se está sendo trabalhado é ou não um ambiente de testes. Este parâmetro é útil para realizar testes sem efetivamente gerar cobranças no Boleto Fácil. Requests de teste passam pelas mesmas validações de parâmetros que ocorrem em um request normal, porém não são geradas cobranças, notificações ou boletos</div>		

Token do Favorecido: Este é o campo mais importante da configuração do módulo, é a chave que identifica o lojista para o Boleto Fácil. A geração dessa chave é feita pelo ambiente do boleto fácil e a forma como é gerada é igual tanto para o ambiente de testes quanto para ambiente de produção, porém se estiver utilizando ambiente de testes, a geração da chave deve ser feita pelo ambiente de testes e se estiver utilizando ambiente de produção a geração deve ser feita pelo ambiente de produção.

Token do Favorecido	<div>31GYJ2G3JY1G3Y1G3J1GN1VB31V2B3V1NBVB</div>	[STORE VIEW]
<div>Token do favorecido, gerado no painel do Boleto Fácil.</div>		

Para gerar a chave acesse o ambiente do Boleto Fácil e vá em Integração na sessão TOKEN e clique no botão “+ Gerar Token”, copie o valor gerado e cole no campo no painel administrativo do Magento.

TOKEN
Gere aqui o token para ser utilizado na integração:

+ Gerar Token

Y2G3Y1G3131YJ32GY1Y31GYJ2G3JY1G3Y1G3J1GN1VB31V2B3V1NBVB

GERAÇÃO DE COBRANÇAS

MÉTODO
A geração de boletos é feita através de requisições HTTPS, que podem utilizar tanto o método POST quanto o método GET

URL
<https://www.boletobancario.com/boletofacil/integration/api/v1/issue-charge>

Descrição: Texto que irá aparecer no campo “Referente à:” do boleto.

Descrição	<div>Descrição do boleto</div> <div>[STORE VIEW]</div>
Texto sobre as instruções caixa customizado por você que irá aparecer nos seus Boletos Bancários	

Dias para Vencimento: Tempo para pagamento do boleto após a emissão do boleto, o valor padrão definido pelo Boleto Fácil é 3 dias úteis.

Dias para Vencimento	<input type="text" value="3"/>	[STORE VIEW]
Quantidade de dias para vencimento após a emissão do boleto. Por padrão é 3.		

Status para pedidos pagos: Status que o pedido ganhará quando o pagamento for confirmado.

Status para Pedidos Pagos	<input type="text" value="Processing"/>	[WEBSITE]
---------------------------	---	-----------

Status para novos pedidos: Status que o pedido ganhará quando for realizado pelo cliente.

Status para Novos Pedidos	<input type="text" value="Pending"/>	[WEBSITE]
---------------------------	--------------------------------------	-----------

Quantidade de dias para pagamento após o vencimento: Quantidade de dias que o boleto estará disponível para pagamento após o vencimento. Zero significa que o boleto não poderá ser pago, sendo necessária a solicitação da segunda via.

Quantidade de dias para pagamento após o vencimento	<input type="text" value="0"/>	[STORE VIEW]
▲		
Número máximo de dias que o boleto poderá ser pago após o vencimento. Zero significa que o boleto não poderá ser pago após o vencimento.		

Multa: Multa para pagamento após o vencimento, sendo mínimo R\$ 0,00 e máximo R\$ 2,00 (máximo permitido por lei).

Multa	<input type="text" value="0"/>	[STORE VIEW]
▲		
Multa para pagamento após o vencimento. Maior ou igual a 0.00 e menor ou igual a 2.00 (máximo permitido por lei).		

Juros: Juro para pagamento após o vencimento. Maior ou igual a 0.00 e menor ou igual a 1.00 (máximo permitido por lei).

Juros	<input type="text" value="0"/>	[STORE VIEW]
▲		
Juro para pagamento após o vencimento. Maior ou igual a 0.00 e menor ou igual a 1.00 (máximo permitido por lei).		

Notificar comprador por email: Define se serão ou não enviadas notificações de geração de boleto ou cobranças para o cliente. Esse campo só funcionará se os lembretes estiverem ativados na configuração do favorecido no painel do Boleto Fácil.

Notificar comprador por email	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
▲		
Define se o Boleto Fácil enviará emails de notificação sobre a cobrança para o comprador. O email com o boleto ou carnet só será enviado ao comprador, se este parâmetro for verdadeiro e o endereço de email do comprador estiver presente. O lembrete de vencimento só será enviado se as condições acima forem verdadeiras e se na configuração do Favorecido os lembretes estiverem ativados		

Pagamento para países selecionados: Define para compras de quais países o módulo será exibido.



Esta imagem mostra a interface de configuração para o módulo de pagamento por países selecionados. No topo, há o título "Pagamento para Países Selecionados". À direita, há um menu suspenso com o texto "Todos os Países" e uma seta para baixo. No canto superior direito, há um link "[VISÃO]".

Pagamento para países específicos: Esta opção ficará habilitada apenas se a opção "países selecionados" estiver selecionada no campo "pagamento para países selecionados".



Esta imagem mostra a interface de configuração para o módulo de pagamento por países específicos. No topo, há o título "Pagamento para Países Selecionados" e um menu suspenso com o texto "Países Selecionados". No canto superior direito, há um link "[VISÃO]". Abaixo, há uma seção intitulada "Pagamento para Países Específicos" que contém uma lista de países. A lista é a seguinte:

Afeganistão
África do Sul
Albânia
Alemanha
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua e Barbuda
Antilhas Holandesas

À direita da lista, há um link "[VISÃO]".

OUTRAS OPÇÕES DO MÓDULO

DETALHE DO PEDIDO NO PAINEL ADMINISTRATIVO

Compras feitas com o Boleto Fácil ganham uma nova aba no detalhe do pedido no painel administrativo.

Para acessar vá em Vendas (no menu superior) > Pedidos e selecione um pedido feito com o Boleto Fácil. No menu lateral será exibido um menu chamado "Boleto Fácil Boleto". Algumas informações relativas ao boleto são exibidas nessa tela, como o status atual, valor do boleto e valor pago.

Também é possível fazer manualmente a verificação do pagamento, clicando em "+ verificar pagamento", além de regerar o boleto clicando no botão "+ regerar boleto". Clicando nesse botão, o boleto será regerado seguindo as informações definidas nas configurações e caso as notificações por email estejam habilitadas, o cliente receberá uma notificação via email com o novo boleto.

Order View
 Information
 Invoices
 Credit Memos
 Shipments
 Comments History
 Transactions
Boleto Fácil - Boleto

Order # 145000015 | 22/03/2016 14:19:46
 Back Edit Cancel Send Email Hold Invoice Ship Reorder
 Vencimento: 25/03/2016
 Url: http://sol.polvo.com.br:9100/manager-web/charge/boleto.pdf?token=10000420e11b595d89485d0919d634d67d12b8e81cfa277ee95b3db4af2e91bb45864c **Regenerar Boleto**
 Valor: R\$80.00
 Status: Não Pago
 Valor Pago: R\$0.00
 Verificado automaticamente em: Não Verificado
Verificar Pagamento

VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO VIA CRON

O módulo conta com uma função de Cron que roda sobre a Cron do Magento, para verificação de pagamento dos boletos. Essa cron é configurada para executar a cada minuto e depende do funcionamento da Cron do Magento.

DEPURAÇÃO DE ERROS - DEBUG

O módulo gera uma série de logs em torno da verificação dos pagamentos dos pedidos, para ativar a opção de logs acesse no painel administrativo do Magento Sistema > Configurações > Desenvolvedor, no menu lateral bem no final.



Na aba “Configurações de Log” defina como “Sim” a opção “Habilitado”

A partir desse momento, o módulo do Boleto Fácil começará a gerar uma série de Logs sempre que executar uma ação relacionada a verificação dos pedidos. Os logs ficam armazenados na arquivo var/log/trezo_boletofacil.log a partir da raiz do projeto.

Configurações de Log

Habilitado	Sim	[visão]
Arquivo de Log do Sistema	system.log	[visão]
	▲ Logs de Mage::log(). Arquivo fica em {{base_dir}}/var/log	
Nome do Arquivo de Logs e Erros do Sistema	exception.log	[visão]
	▲ Logs de Mage::logException(). Arquivo fica em {{base_dir}}/var/log	

NOTIFICAÇÕES DE PAGAMENTO

Para que você receba as notificações de pagamento no seu e-commerce, você precisa configurar a URL de notificação no Boleto Fácil. Na página de integração na plataforma Boleto Fácil, você pode informar a URL que receberá as notificações em seu sistema.

Ela deve seguir o seguinte padrão:

[http://\[endereço do e-commerce\]/boletofacil/boletofacil/notificacao](http://[endereço do e-commerce]/boletofacil/boletofacil/notificacao)

Informe a URL conforme o print abaixo:

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS

Você pode configurar o Boleto Fácil para enviar notificações para seu sistema sempre que houver um evento de pagamento.

Configure aqui a URL que receberá as notificações em seu sistema

`http://[endereço do ecommerce]/boletofacil/boletofacil/notificacao`

✓ APLICAR