


Criação de Registros




-Create: Registrar dados

1. Selecione o método POST na lista suspensa ao lado da URL.
2. Copie os dados do quadro "Pretty" para garantir que os dados estejam formatados corretamente.
3. Clique na opção "Body" para abrir as opções da barra.
4. Clique na opção "Raw" para alternar para a visualização de dados brutos.
5. Cole os dados copiados no corpo da solicitação.
6. Remova o campo ID dos dados, pois geralmente é atribuído automaticamente pelo servidor durante a criação.
7. Faça as alterações necessárias nos dados conforme desejado.
8. Clique em "Send" (Enviar) para enviar a solicitação POST para o servidor. Certifique-se de que os cabeçalhos e o corpo da solicitação estejam corretamente configurados antes de enviar.

Você verá a resposta do servidor na área abaixo da solicitação, que incluirá os dados retornados pela solicitação POST.

Listagem de Registros




- Read: Leitura do sistema

1. Abra o Postman e crie uma nova solicitação.
2. Selecione o método GET na lista suspensa ao lado da URL.
3. Insira a URL do endpoint que você deseja ler no campo de URL.
4. Clique em "Send" (Enviar) para enviar a solicitação.

Você verá a resposta do servidor na área abaixo da solicitação, que incluirá os dados retornados pela solicitação GET.

Excluir Registros




- Delete: Exclusão de dados

1. Selecione o método PUT na lista suspensa ao lado da URL.
2. Altere a URL para `http://127.0.0.1:8000/api/excluir/(insira o id desejado)`
3. Clique em "Send" (Enviar) para enviar a solicitação DELETE para o servidor. Verifique se o id está correto antes de enviar.

Você verá a resposta do servidor na área abaixo da solicitação, os dados não serão retornados, concluindo a exclusão do DELETE.

Editar registro



- Update: Atualização de dados

1. Selecione o método PUT na lista suspensa ao lado da URL.
2. Altere a URL para `http://127.0.0.1:8000/api/editar/`(insirir o id desejado)
3. Clique na opção "Body" para abrir as opções da barra.
4. Clique na opção "Raw" para alternar para a visualização de dados brutos.
5. Cole os dados copiados no corpo da solicitação.
6. Faça as alterações necessárias nos dados conforme desejado.
7. Clique em "Send" (Enviar) para enviar a solicitação PUT para o servidor. Verifique se os cabeçalhos e o corpo da solicitação estão corretamente configurados antes de enviar.

Você verá a resposta do servidor na área abaixo da solicitação, que incluirá os dados retornados pela solicitação PUT.