

화면ID	KIDS-PP-US-LG-15	화면명	아이디 로그인	화면 유형	입력
화면 경로	홈 > 로그인 > 아이디 로그인	화면 설명	아이디 로그인	작업자 / 작업일시	권영주 / 2025-11-13

Header

GNB

1

아이디

아이디 혹은 이메일을 입력하세요.

1-2

비밀번호

비밀번호를 입력하세요

1-3

☐ 아이디 저장

1-4

로그인

1-5

회원가입

1-6

아이디 찾기

1-7

비밀번호 찾기

1-8

개인정보 보호를 위해 비밀번호 5회 이상 오류 시, 비밀번호 재설정이 필요합니다.

비밀번호는 주기적(3개월)으로 변경하시고, 서비스 이용 후 반드시 로그아웃 하시기 바랍니다.

로그인 후 60분 동안 미동작 시 자동으로 로그아웃 됩니다.

Footer

Description
<div>1. KIDS 로그인(아이디/비밀번호 입력 방식) 영역</div> <div>1-1. [Text Box - 아이디 입력란]</div> <div><div>아이디 입력란 최대 20자까지 입력 가능</div><div>한글 입력 불가</div></div> <div>1-2. [Text Box - 비밀번호 입력란]</div> <div><div>비밀번호 입력란 최대 20자까지 입력 가능</div></div> <div>1-3. [Check Box - 아이디 저장]</div> <div><div>디폴트 선택값 : 미체크</div><div>체크 시 해당 아이디 저장하여 로그아웃 후 로그인 시 아이디 입력란에 저장한 아이디 노출 처리함</div></div> <div>1-4. [Btn - 로그인]</div> <div><div>버튼 클릭 시 입력한 아이디와 비밀번호 유효성 검증 후 정상적인 아이디와 비밀번호 일 경우</div><div>일반 회원은 메인 페이지로 이동</div><div>전문가 회원은 해당 기관과 업무시스템의 권한에 맞는 [KIDS-PP-US-MT-01 내 업무] 페이지로 이동 처리 함.</div><div>버튼 클릭 시 입력한 아이디와 비밀번호 유효성 검증 실패 시 비밀번호 입력란 텍스트 박스 하단에 비밀번호 틀린 사유 및 틀린 횟수 노출 처리함.</div></div> <div>1-5. [Text Link - 회원가입]</div> <div><div>회원가입 텍스트 클릭 시 [KIDS-PP-US-JM-01 회원가입 1단계 회원유형 선택] 페이지로 이동</div></div> <div>1-6. [Text Link - 아이디 찾기]</div> <div><div>아이디 찾기 텍스트 클릭 시 [KIDS-PP-US-LG-06 아이디 찾기] 페이지로 이동</div></div> <div>1-7. [Text Link - 비밀번호 찾기]</div> <div><div>비밀번호 찾기 텍스트 클릭 시 [KIDS-PP-US-LG-08 비밀번호 찾기] 페이지로 이동</div></div> <div>1-8. 안내 문구 노출 영역</div>