

화면ID	KIDS-PP-US-JM-08	화면명	비밀번호 확인	화면 유형	입력
화면 경로	홈 > 회원정보수정 > 비밀번호확인	화면 설명	비밀번호 확인	작업자 / 작업일시	권영주 / 2025-12-01

Header

GNB

🏠

홈

>

회원정보수정

>

비밀번호 확인

비밀번호 확인

회원정보 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

1

비밀번호 (필수)

비밀번호를 입력해주세요.

1-1

✖ 비밀번호가 일치하지 않습니다. (1/5)

2

확인

확인

3

비밀번호를 잊으셨다면? 비밀번호 찾기 >

Footer

Description
<div>1. [Text Box - 비밀번호 입력란]</div> <div><ul style="list-style-type: none">비밀번호 입력란 텍스트박스</div> <div>1-1. [Message - 비밀번호 불일치 시 메시지 노출]</div> <div><ul style="list-style-type: none">비밀번호 불일치 메시지 노출 및 오류 횟수 정보 노출 (틀린 횟수/총 기회 횟수)비밀번호 오류 횟수 최대 5회이며 4회째까지만 노출</div> <div>2. [Btn - 확인]</div> <div><ul style="list-style-type: none">버튼 활성화 조건 : 입력한 비밀번호 유효성 검증 시 정상적인 비밀번호 일 경우 버튼 클릭 시 [KIDS-PP-US-JM-09 회원정보수정] 페이지로 이동버튼 비활성화 조건 : 페이지 진입 시 버튼 비활성화 처리, 입력한 비밀번호가 비정상적일 경우 버튼 클릭 시 입력하신 비밀번호가 잘못되었습니다. 다시 입력해주세요. 알럿창 호출비밀번호 오류 횟수 5회 시 [KIDS-PP-US-LG-08 비밀번호 찾기] 페이지로 이동</div> <div>3. [Text Link - 비밀번호 찾기]</div> <div><ul style="list-style-type: none">텍스트 클릭 시 [KIDS-PP-US-LG-08 비밀번호 찾기] 페이지로 이동</div> <div>오류 횟수 카운트 디스클립션 추가</div>