

	Fonctionnalité	Action	Résultat attendu	Résultat observé
1	Une page d'accueil montrant (de manière dynamique) tous les articles disponibles à la vente.	Ouvrir la page d'accueil du site web dans un navigateur	Affichage de l'ensemble des produits	OK
2	Une page "produit" qui affiche (de manière dynamique) les détails du produit sur lequel l'utilisateur a cliqué depuis la page d'accueil.	Ouvrir la page produit du site web dans un navigateur	Affichage du produit sélectionné et de ses détails	OK
3	Depuis la page "produit", l'utilisateur peut sélectionner une quantité.	Changer la valeur de quantité	La valeur de quantité se met à jour	1 - La valeur se met à jour 2 - Si la valeur entrée est supérieure à 100, la valeur de quantité affiche 100
4	Depuis la page "produit", l'utilisateur peut sélectionner une couleur.	Changer la valeur de couleur	La valeur de couleur se met à jour	OK
5	Depuis la page "produit", l'utilisateur peut ajouter l'article au panier.	Appuyer sur le bouton "Ajouter au panier"	L'article s'ajoute au panier	1 - propose une redirection vers la page panier, et ajoute l'article au panier 2 - Si la quantité est 0 et qu'aucune couleur n'est sélectionnée, un message d'erreur apparaît 3 - Si aucune couleur n'est sélectionnée, un message d'erreur apparaît 4 - Si la quantité est de 0, un message d'erreur apparaît
6	Une page panier montrant (de manière dynamique) tous les articles ajoutés au panier.	Ouvrir la page panier du site web dans un navigateur	Affichage de l'ensemble des articles ajoutés au panier ainsi que les informations associées.	1 - les articles du panier s'affiche avec les bonnes informations 2 - Affiche « Panier vide » si tel est le cas.
7	Depuis la page panier (de manière dynamique) le total des articles s'affiche.	Ouvrir la page panier du site web dans un navigateur	Le total du panier se met à jour	OK
8	Depuis la page panier, l'utilisateur peut modifier la quantité d'un article.	Changer la valeur de quantité	La valeur de quantité et le total se mettent à jour	1 - La valeur et le total se mettent à jour 2 - Si la valeur entrée est supérieure à 100, la valeur de quantité affiche 100 et le total se met à jour
9	Depuis la page panier, l'utilisateur peut supprimer un article.	Appuyer sur le bouton "Supprimer"	Une modale de confirmation s'ouvre, si confirmation, l'article est supprimé du panier et le total du panier se met à jour	OK
10	Depuis la page panier, l'utilisateur peut remplir le formulaire.	Changement de valeur de l'input	Le formulaire renvoie une erreur si le formatage des différents champs n'est pas celui attendu, sinon ne renvoie pas d'erreur	OK
11	Depuis la page panier, l'utilisateur peut passer commande.	Appuyer sur le bouton "Commander"	Après vérification du formulaire, Les données relatives à la commande sont envoyées au back-end et une page de confirmation s'ouvre	1 - Le formulaire est envoyé au back-end et la page confirmation s'ouvre 2 - Si le formulaire est vide ou qu'un ou plusieurs champs ne sont pas validés, un message d'erreur apparaît et le formulaire n'est pas envoyé
12	Une page confirmation montrant le numéro de commande.	Valider une commande	Affichage du numéro de la commande envoyé par l'API	OK

--	--	--	--	--