



## ログイン方法変更のお知らせ

---

2021/11/18

株式会社バンダイナムコエンターテインメント  
第3IP事業ディビジョン ライセンスプロダクション  
ライセンスプロデュース課

# 1. ログイン方法変更のお知らせ

11月18日よりセキュリティ強化のためBANADIUMへのログイン方法が変更となります。

## ■ 変更内容

ログイン時に認証コードの入力が必要となります。

※認証コードを受信するアプリをダウンロードして頂く必要があります。

本変更に伴い、グローバルIP(固定IP)アドレスの登録が不要となります。  
貴社ネットワーク以外の場所からでもBANADIUMへアクセスが可能となります。

## 2. 変更後のログイン方法

ログイン時に『認証コード』を入力するよう変更となります。



① 認証コードを受信する  
アプリをインストール

インストール方法は次ページ参照

② メールアドレス・パスワードを入力



クリック



認証コードを受信

③ 認証コードを入力



ログイン完了

### 3. 認証コード受信用アプリのインストール

認証コードの受信には専用のアプリが必要となります。  
以下の手順を参考にインストールして下さい。

#### ■スマートフォンで認証コードを受信する場合

使用するアプリ：Google Authenticator



P5.認証コード受信用アプリのインストール手順（スマートフォン版）

#### ■PCで認証コードを受信する場合

使用するアプリ：Win Auth



P14.認証コード受信用アプリのインストール手順（PC版）

※既にインストール済みであれば、再度インストールして頂く必要はありません。



## 認証コード受信アプリのインストール手順 (スマートフォン版)

---

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

- ① BANADIUMへアクセスする
- ② 【スマートフォン】認証コード受信用のアプリをインストールする
- ③ 【スマートフォン】QRコードスキャンを開く
- ④ 認証コード受信用アプリの取得が完了する
- ⑤ QRコードをスキャンし認証コードを受信する
- ⑥ 認証コードを入力してログインを完了する
- ⑦ 2回目以降のログイン

# ① BANADIUMへアクセスする

Welcome to the BANDAI NAMCO Entertainment APPROVAL PORTAL  
バンダイナムコエンターテインメントのライセンス申請受付ポータルへようこそ！

ライセンス申請受付ポータル

メールアドレス  
banadium@xxxx

パスワード  
●●●●●●●●

**ログイン**

[パスワードを忘れた方はコチラ](#)

管理者が、このアカウントの多要素認証を必須としています。  
多要素認証の有効化を終えるまでログインが完了できません。  
以下のステップに従い、有効化を行ってください。

Step 1 Step 2 Step 3

Step 1 - 認証アプリを取得する

システム要件に記載されている任意の認証アプリを、お使いのスマートフォン、または、タブレットにダウンロードしてインストールしてください。  
バーコードをスキャンする準備ができましたら、次のステップへ進んでください。

以下は Google Authenticator へのリンクです。


 

次へ

**まだクリックしないで下さい。**

## ②【スマートフォン】認証コード受信用のアプリをインストールする

①「App Store」を開く。  
※Androidの場合は「Google Play」



②「Google Authenticator」をインストールする。



次ページへ続く




### ③【スマートフォン】QRコードスキャンを開く

①「Google Authenticator」を開く。



③QRコードスキャンを開く。



## ④ 認証コード受信アプリの取得が完了する



管理者が、このアカウントの多要素認証を必須としています。  
多要素認証の有効化を終えるまでログインが完了できません。  
以下のステップに従い、有効化を行ってください。

Step 1

Step 2

Step 3

Step 1 - 認証アプリを取得する

システム要件に記載されている任意の認証アプリを、お使いのスマートフォン、または、タブレットにダウンロードしてインストールしてください。  
バーコードをスキャンする準備ができましたら、次のステップへ進んでください。

以下は **Google Authenticator** へのリンクです。




次へ

## ⑤QRコードをスキャンし認証コードを受信する


スマートフォンにインストールした「Google Authenticator」を起動しQRコードを読み取る。  
※次ページ参照

認証コードが表示される。  
**※一定時間でコードは  
変更されます。**



以後、BANADIUMへログインする  
際の認証コードは、ここに表示されて  
いるものを入力して下さい。

## ⑥ 認証コードを入力してログインを完了する




管理者が、このアカウントの多要素認証を必須としています。  
多要素認証の有効化を終えるまでログインが完了できません。  
以下のステップに従い、有効化を行ってください。

Step 1

Step 2


Step 3

Step 3 - 確認コードを入力する



認証アプリから取得した確認コードを入力してください。

09939d



**バックアップコードの生成に関する確認事項について**

多要素認証を有効化後、携帯端末を紛失してしまったり、携帯端末が故障してしまったりなどの理由で、認証アプリから確認コードが取得できない場合があります。  
認証アプリから確認コードが取得できない場合、ログインすることができません。  
このとき、事前に生成したバックアップコードを代わりに利用して、一時的にログインすることができます。

バックアップコードはログイン後、以下の手順で作成することができます。

- ・「個人設定」 - 「多要素認証設定」

☒ 上記の内容を確認しました。

有効化してログイン

## ⑦ 2回目以降のログイン

Welcome to the BANDAI NAMCO Entertainment APPROVAL PORTAL  
バンダイナムコエンターテインメントのライセンス申請受付ポータルへようこそ！

ライセンス申請受付ポータル

メールアドレス  
banadium@xxxx

BANADIUM

パスワード  
●●●●●●●●

ログイン

[パスワードを忘れた方はコチラ](#)

アプリに表示されている認証コードを  
入力して下さい。

多要素認証

アプリ認証

認証アプリを利用し、確認コードを入力してください。

確認コード ログイン

☐ このブラウザからは次回から表示しない

[認証アプリを利用できない方はコチラ](#)

チェックをつけてログインボタンを押下して下さい。  
**認証コードの有効期間内(30日)**は、  
認証コードの入力が不要になります。



## 認証コード受信アプリのインストール手順 (PC版)

---

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

# セットアップ手順



---

- ①【PC】認証コード受信用のアプリをインストールする
- ②BANADIUMへアクセスする
- ③【PC】認証コード受信用のアプリを設定する
- ④認証コードを入力してログインを完了する
- ⑤ 2回目以降のログイン

# ①【PC】認証コード受信用のアプリをインストールする


以下URLから「WinAuth」をダウンロードして下さい。

<https://winauth.github.io/winauth/download.html>







# ①【PC】認証コード受信用のアプリをインストールする



# ①【PC】認証コード受信用のアプリをインストールする

「Add」をクリックし「Google」を選択します。



## ②BANADIUMへアクセスする

BANADIUMへアクセスし、メールアドレス&パスワードでログインします。

Welcome to the BANDAI NAMCO Entertainment APPROVAL PORTAL  
バンダイナムコエンターテインメントのライセンス申請受付ポータルへようこそ！

ライセンス申請受付ポータル

メールアドレス  
banadium@xxxx

パスワード  
.....

**ログイン**

[パスワードを忘れた方はコチラ](#)

管理者が、このアカウントの多要素認証を必須としています。  
多要素認証の有効化を終えるまでログインが完了できません。  
以下のステップに従い、有効化を行ってください。

Step 1 Step 2 Step 3

Step 1 - 認証アプリを取得する

システム要件に記載されている任意の認証アプリを、お使いのスマートフォン、または、タブレットにダウンロードしてインストールしてください。  
バーコードをスキャンする準備ができましたら、次のステップへ進んでください。

以下は Google Authenticator へのリンクです。

**次へ**

### ③ 【PC】認証コード受信用のアプリを設定する

「WinAuth」の設定に必要なシークレットキーを確認します。

管理者が、このアカウントの多要素認証を必須としています。  
多要素認証の有効化を終えるまでログインが完了できません。  
以下のステップに従い、有効化を行ってください。

Step 1 Step 2 Step 3

Step 2 - 認証アプリを利用してバーコードをスキャンする

システム要件に記載されている任意の認証アプリを、お使いのスマートフォン、または、タブレットにダウンロードしてインストールしてください。  
バーコードをスキャンする準備ができましたら、次のステップへ進んでください。  
認証アプリの操作方法是各認証アプリのドキュメントを参照してください。  
スキャン完了後、次のステップへ進んでください。

[バーコードがスキャンできない場合はこちら](#)

次へ

管理者が、このアカウントの多要素認証を必須としています。  
多要素認証の有効化を終えるまでログインが完了できません。  
以下のステップに従い、有効化を行ってください。

Step 1 Step 2 Step 3

Step 2 - 認証アプリを利用してバーコードをスキャンする

システム要件に記載されている任意の認証アプリを、お使いのスマートフォン、または、タブレットにダウンロードしてインストールしてください。  
バーコードをスキャンする準備ができましたら、次のステップへ進んでください。  
認証アプリの操作方法是各認証アプリのドキュメントを参照してください。  
スキャン完了後、次のステップへ進んでください。

[バーコードがスキャンできない場合はこちら](#)

認証アプリの手動で入力するオプションを利用し、以下の情報を入力してください。

シークレットキー 6KFRWBUIFQE [REDACTED]

時間ベース On

アルゴリズム SHA1

桁数 6

更新間隔 (秒) 30

次へ

シークレットキーが表示されます。

### ③ 【PC】認証コード受信用のアプリを設定する

「WinAuth」の設定を行います。


The screenshot shows the 'Add Google Authenticator' window. Red circles and lines highlight specific elements, each with a numbered instruction in a yellow box:

- ① 「BANADIUM」と入力して下さい。 (The 'Name' field contains 'BANADIUM').
- ② 一番左のアイコンを選択して下さい。 (The first icon, a silver key, is selected in the 'Icon' row).
- ③ シークレットキーを入力して下さい。  
※前ページ参照 (The secret key '6KFRWBUIFQESYHE' is entered in the text field).
- ④ クリックして下さい。 (The 'Verify Authenticator' button is highlighted with a hand cursor).

Below the first window, a downward arrow points to a second screenshot of the verification step:

- ⑤ 6桁の数字が表示されることを確認して下さい。 (The verification code '211 921' is displayed in the text field).
- ⑥ クリックして下さい。 (The 'OK' button is highlighted with a hand cursor).

### ③ 【PC】認証コード受信用のアプリを設定する



Protection

Select how you would like to protect your authenticators. Using a password, data could be read and stolen by malware running on your computer.

☒ Protect with my own password

Your authenticators will be encrypted using your own password and you will need to enter your password to open WinAuth. Your authenticators will be inaccessible if you forget your password and you do not have a backup.

Password

Verify

Additionally, you can protect and encrypt your data using the built-in Windows account encryption. This will lock your authenticators to this computer or user so they cannot be opened even if the files are copied. You MUST turn this off if you are going to reformat your disk, re-install Windows or delete this user account.


☐ Encrypt to only be useable on this computer

☐ And only by the current user on this computer


☐ Lock with a YubiKey

Your YubiKey must support Challenge-Response using HMAC-SHA1 in one of its slots. Use the YubiKey personalization tool to configure the slot or click the Configure Slot button.

Slot: 1



WinAuth

 BANADIUM

**070 516**

## ④ 認証コードを入力してログインを完了する

認証コード入力画面を表示します。

管理者が、このアカウントの多要素認証を必須としています。  
多要素認証の有効化を終えるまでログインが完了できません。  
以下のステップに従い、有効化を行ってください。

Step 1 Step 2 Step 3

Step 2 - 認証アプリを利用してバーコードをスキャンする

 システム要件に記載されている任意の認証アプリを、お使いのスマートフォン、または、タブレットにダウンロードしてインストールしてください。  
バーコードをスキャンする準備ができましたら、次のステップへ進んでください。  
認証アプリの操作方法是各認証アプリのドキュメントを参照してください。  
スキャン完了後、次のステップへ進んでください。

[バーコードがスキャンできない場合はこちら](#)

認証アプリの手動で入力するオプションを利用し、以下の情報を入力してください。

シークレットキー 6KFRWBUIFQEB5YHEP3BLJZ727K2UK5RP

時間ベース On

アルゴリズム SHA1

桁数 6




更新間隔 (秒) 30

次へ

次ページへ続く

## ④ 認証コードを入力してログインを完了する

認証コードを発行し、BANADIUMにログインします。





## ⑤ 2回目以降のログイン

Welcome to the BANDAI NAMCO Entertainment APPROVAL PORTAL  
バンダイナムコエンターテインメントのライセンス申請受付ポータルへようこそ！

ライセンス申請受付ポータル



メールアドレス  
banadium@xxxx

パスワード  
●●●●●●●●

ログイン

[パスワードを忘れた方はコチラ](#)

アプリに表示されている認証コードを  
入力して下さい。

多要素認証

アプリ認証

① 認証アプリを利用し、確認コードを入力してください。

確認コード ログイン

☐ このブラウザでは次回から表示しない

[認証アプリを利用できない方はコチラ](#)

チェックをつけてログインボタンを押下して下さい。  
認証コードの有効期間内(30日)は、認証コード  
の入力が不要になります。