

リスト画面




1. テキスト表示
2. 編集ボタン
3. 削除ボタン
4. 追加ボタン
5. 並び替えボタン

【表示条件】

- ・アプリ起動時
- ・「作成ボタン」押印時
- ・「削除ボタン」押印時
- ・「更新ボタン」押印時

追加画面




1. テキスト追加
2. 画像追加
3. 作成ボタン

【表示条件】

- ・「追加ボタン」押印時

詳細画面




1. テキスト情報
2. 画像情報
3. 編集ボタン
4. 削除ボタン

【表示条件】

- ・「リスト」押印時

編集画面




1. テキスト追加
2. 画像追加
3. 更新ボタン
4. 削除ボタン

【表示条件】

- ・「編集ボタン」押印時

UI詳細



②追加画面（スクロール有）※詳細画面、編集画面のUIは同じ

場所	
地名：	editView
ポイント：	editView
日付	
datePicker	
時間	
開始：	TimePicker
終了：	TimePicker
潜水時間：45分	
水深（m）	
最大：	NumberP
平均：	NumberP
残圧（bar）	
開始：	NumberP
終了：	NumberP
使用空気：100	

自動算出

コンディション	
天候	現在地
	Edit (天気) Edit (気温)
水温：	Eum °C
透明度：	Eum m
メンバー	
ナビ：	EditView
メンバー：	EditView
メモ	
EeditView	
写真	
+	

写真選択ボタン

③ 削除ダイアログ

確認	
削除してよろしいですか	
はい	いいえ

④ ソートダイアログ

並び替え	
<input checked="" type="radio"/> 昇順（本数）	OK
<input type="radio"/> 降順（本数）	

並び替え方は一度アプリを閉じても
記憶しておき、
次回アプリを開いた際にも反映する

⑤ 写真フォルダへのアクセス許可ダイアログ
※写真選択ボタンを押下時に確認

写真へのアクセスを許可してください
許可します

※写真選択ボタン

写真

⑥ 「許可します」ボタン押印後の
写真選択画面

写真		選択(2)
1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	2
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

選択した写真に
番号が振られる。
3つまでの制限をつける。

選択ボタンを押下すると
追加画面に戻り、
選択した写真が追加されている。