

## A. INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O VAR

Gerente/representante de vendas da Globalstar: \_\_\_\_\_ Nome do revendedor de valor agregado (VAR): \_\_\_\_\_

Rua e nº: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_ Número de telefone principal: \_\_\_\_\_

Países nos quais você pretende vender: \_\_\_\_\_

**Contato principal do VAR:** \_\_\_\_\_ Nome do contato: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**Contato técnico principal:** \_\_\_\_\_ Nome do contato: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**Contato principal de cobrança:** \_\_\_\_\_ Nome do contato: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Endereço de e-mail de contato para cobrança: \_\_\_\_\_

Informações fiscais: \_\_\_\_\_

*Informações fiscais de CNPJ e Inscrição Estadual para o Brasil ou  
informações de VAT para a Europa*

Solicitação de nome de usuário (mín. de 7 caracteres): \_\_\_\_\_ Endereço de e-mail: \_\_\_\_\_  
OBRIGATÓRIO *Associado ao nome de usuário*

## B. INFORMAÇÕES DE BACK OFFICE DO VAR

### B.1 FIREWALL DO VAR

Abra os firewalls do VAR para permitir tráfego de entrada dos seguintes endereços:

3.228.87.237

34.231.245.76

3.135.136.171

3.133.245.206

### B.2 SERVIDOR PRIMÁRIO PARA MENSAGENS DE DISPOSITIVOS TRANSMISSORES VIA SATÉLITE

Escolha apenas UM método (ftp, http, https) com "X" e forneça os detalhes abaixo.

#### B2.1 FTP (PRIMÁRIO)

☐ Endereço IP: \_\_\_\_\_

☐ Nome de usuário: \_\_\_\_\_

☐ Senha \_\_\_\_\_

☐ Número da porta: \_\_\_\_\_

Este servidor usa modo ftp passivo?: \_\_\_\_\_

#### B2.2 HTTP (PRIMÁRIO)

☐ URL: \_\_\_\_\_

☐ Número da porta: \_\_\_\_\_

#### B2.3 HTTPS (PRIMÁRIO)

☐ URL: \_\_\_\_\_

☐ Número da porta: \_\_\_\_\_

Insira a data em que o certificado público, no formato X509, foi enviado por e-mail para a Globalstar: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

NOTA: Isso só é necessário se o cliente estiver usando um certificado autoassinado

### B.3 SERVIDOR SECUNDÁRIO PARA DADOS DO DISPOSITIVO TRANSMISSOR VIA SATÉLITE

Escolha apenas UM método (ftp, http, https) com "X" e forneça os detalhes abaixo.

B3.1 ☐ NENHUM SERVIDOR SECUNDÁRIO SERÁ USADO PARA MENSAGENS DE DADOS

B3.2 FTP (SECUNDÁRIO)

☐ Endereço IP: \_\_\_\_\_

☐ Nome de usuário: \_\_\_\_\_

☐ Senha: \_\_\_\_\_

☐ Número da porta: \_\_\_\_\_

Este servidor usa modo ftp passivo?: \_\_\_\_\_

B3.3 HTTP (SECUNDÁRIO)

☐ URL: \_\_\_\_\_

☐ Número da porta: \_\_\_\_\_

B3.4 HTTPS (SECUNDÁRIO)

☐ URL: \_\_\_\_\_

☐ Número da porta: \_\_\_\_\_

Insira a data em que o certificado público, no formato X509, foi enviado por e-mail para a Globalstar: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### B.4 MENSAGENS DE CONFIRMAÇÃO DE PROVISIONAMENTO

Escolha apenas UM método (ftp, http, https) com "X" e forneça os detalhes abaixo.

B4.1 FTP (CONFIRMAÇÃO DE PROVISIONAMENTO)

☐ Endereço IP: \_\_\_\_\_

☐ Nome de usuário: \_\_\_\_\_

☐ Senha: \_\_\_\_\_

☐ Número da porta: \_\_\_\_\_

Este servidor usa modo ftp passivo?: \_\_\_\_\_

B4.2 HTTP (CONFIRMAÇÃO DE PROVISIONAMENTO)

☐ URL: \_\_\_\_\_

☐ Número da porta: \_\_\_\_\_

B4.3 HTTPS (CONFIRMAÇÃO DE PROVISIONAMENTO)

☐ URL: \_\_\_\_\_

☐ Número da porta: \_\_\_\_\_

Insira a data em que o certificado público, no formato X509, foi enviado por e-mail para a Globalstar: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

B4.4 SMTP (CONFIRMAÇÃO DE PROVISIONAMENTO)

Endereço de e-mail : \_\_\_\_\_

## B.5 PRÉ-REQUISITOS ADICIONAIS PARA O SERVIDOR FTP DO VAR

SOMENTE se for usado ftp

### B5.1 REQUISITOS DO SERVIDOR FTP

Todas as especificações DEVEM ser respeitadas

1. O nome do diretório do usuário não muda  
A Globalstar não oferece suporte a alterações de diretório
2. A conta de usuário tem privilégios de leitura/gravação/renomeação.  
Isso é usado para escrever e renomear arquivos
3. Os arquivos não são removidos antes que o nome seja mudado de tmp. <any> para um nome permanente.  
Qualquer processamento antes desse ponto pode levar à perda de dados.
4. Nomes de arquivo longos são suportados; ou seja, nomes com mais de 8 caracteres

## B.6 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE TESTE DE SERVIDOR DO VAR – PRÉ-REQUISITO NECESSÁRIO PARA CERTIFICAÇÃO

Você testou o seguinte para garantir que o servidor está pronto para a Certificação Globalstar?

### B6.1 TESTES DE FTP

**Você testou o seguinte? Insira SIM ou NÃO**

O login e a senha estão corretos:      SIM      NÃO

Se for usado o modo passivo, o marcador de modo passivo passado no login funcionou corretamente:      SIM      NÃO

O upload de um arquivo com nome longo funcionou corretamente:      SIM      NÃO

Renomear um arquivo com um nome longo funcionou corretamente:      SIM      NÃO

### B6.2 TESTES DE HTTP E HTTPS

**Você testou o seguinte? Insira SIM ou NÃO**

O BOF (back office) do VAR responde corretamente a um stuMessages nulo (ping) e a um prvmsgs nulo (ping):      SIM      NÃO

O BOF do VAR responde corretamente a um stuMessages com um stuMessage:      SIM      NÃO

O BOF do VAR responde corretamente a um prvmsgs com um prvmsg:      SIM      NÃO

O BOF do VAR responde corretamente a um documento stuMessage com até 200 elementos stuMessage a cada 20 segundos por 5 minutos:      SIM      NÃO

O BOF do VAR responde corretamente a um documento prvmsgs com até 200 elementos prvmsg a cada 20 segundos por 5 minutos:      SIM      NÃO

O servidor secundário do VAR (se aplicável) responde corretamente a todos os testes anteriores:      SIM      NÃO

### B6.3 TESTES ADICIONAIS DE HTTPS

**Insira SIM ou NÃO**

Todos os certificados públicos aplicáveis foram enviados por e-mail para a Globalstar no formato X509:      SIM      NÃO

## FIM DA LISTA DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE BACK OFFICE