

- **tmux** je organiziran na način da je unutar jednog **Session**-a moguće napraviti više **Window**-a od kojih svaki sadrži više **Pane**-ova.
- *defaultni* **tmux** prefix je **ctrl+b**. U konfiguracijskoj datoteci niže, zamjenjen je s **ctrl+x**.
- u *status bar*-u u podnožju **tmux** sjednice, nalaze se: ime sjednice (ili broj), broj prozora, ime prozora (ili *shell*), *hostname* i datum

## Sessions

|   |   |
|---|---|
| <code>tmux list-sessions</code>                               | lista otvorenih ssh/tmux sjednica               |
| <code>tmux [new-session -s &lt;"ime-sjednice"&gt;]</code>     | pokretanje tmux sjednice [imena "ime-sjednice"] |
| <code>ctrl+b,\$</code>  | preimenovanje sjednice                          |
| <code>ctrl+b,s</code>   | promjena/ <i>switch</i> sjednice                |
| <code>ctrl+b,d</code>   | <i>detach</i> s trenutne ssh/tmux sjednice      |
| <code>tmux attach-session [-t &lt;"ime-sjednice" &gt;]</code> | <i>attach</i> izgubljene/ugašene sjednice       |

## Windows

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <code>ctrl+b,c</code>     | kreiranje novog prozora         |
| <code>ctrl+b,p</code>     | prebacivanje u prethodni prozor |
| <code>ctrl+b,n</code>     | prebacivanje u slijedeći prozor |
| <code>ctrl+b,&amp;</code> | gašenje prozora                 |
| <code>ctrl+b,,</code>     | preimenovanje prozora           |

## Panes

|  |  |
|--|--|
| <code>ctrl+b,"</code>                          | horizontalna podjela                           |
| <code>ctrl+b,%</code>                          | vertikalna podjela                             |
| <code>ctrl+b,x</code> exit <code>ctrl+d</code> | gašenje <i>pane</i> -a                         |
| <code>ctrl+b,&lt;arrow&gt;</code>              | navigacija kroz <i>pane</i> -ove               |
| <code>ctrl+b,pustiti b,&lt;arrow&gt;</code>    | promjena veličine <i>pane</i> -a               |
| <code>ctrl+b,z</code>                          | <i>toggle zoomiranja pane</i> -a (fokusira ga) |

## Copy mode

- u konfiguracijskoj datoteci niže postavljena je *Vi style* navigacija kroz *copy mode*

|          |   |
|----------|---|
| ctrl+b,[ | ulazak u <i>copy mode</i>   |
| <space>  | početak označavanja teksta  |
| <esc>    | prekid označavanja teksta   |
| q        | odustajanje / izlazak iz <i>copy mode-a</i>                             |
| <enter>  | kraj označavanja teksta ( <i>copy</i> ) i izlazak iz <i>copy mode-a</i> |
| ctrl+b,] | <i>paste</i>  |

## Customization

- *tmux* konfiguracijska datoteka nalazi se u `~/ .tmux.conf`

```
# Send prefix
set-option -g prefix C-x
unbind-key C-x
bind-key C-x send-prefix

# Use Alt-arrow keys to switch panes
bind -n M-Left select-pane -L
bind -n M-Right select-pane -R
bind -n M-Up select-pane -U
bind -n M-Down select-pane -D

# Shift arrow to switch windows
bind -n S-Left previous-window
bind -n S-Right next-window

# Mouse mode
setw -g mouse on

# Vi style keys for copy-mode
setw -g mode-keys vi

# Set easier window split keys
bind-key v split-window -h
bind-key h split-window -v

# Easy config reload
bind-key r source-file ~/.tmux.conf \; display-message "~/.tmux.conf reloaded."
```