

- **tmux** je organiziran na način da je unutar jednog **Session**-a moguće napraviti više **Window**-a od kojih svaki sadrži više **Pane**-ova.
- *defaultni* **tmux** prefix je **ctrl+b**. U konfiguracijskoj datoteci niže, zamjenjen je s **ctrl+a**.
- u *status bar*-u u podnožju **tmux** sjednice, nalaze se: ime sjednice (ili broj), broj prozora, ime prozora (ili *shell*), *hostname* i datum

## Sessions

<code>tmux list-sessions</code>	lista otvorenih ssh/tmux sjednica
<code>tmux [new-session -s &lt;"ime-sjednice"&gt;]</code>	pokretanje tmux sjednice [imena "ime-sjednice"]
<code>ctrl+b,\$</code>	preimenovanje sjednice
<code>ctrl+b,s</code>	promjena/ <i>switch</i> sjednice
<code>ctrl+b,d</code>	<i>detach</i> s trenutne ssh/tmux sjednice
<code>tmux attach-session [-t &lt;"ime-sjednice" &gt;]</code>	<i>attach</i> izgubljene/ugašene sjednice

## Windows

<code>ctrl+b,c</code>	kreiranje novog prozora
<code>ctrl+b,p</code>	prebacivanje u prethodni prozor
<code>ctrl+b,n</code>	prebacivanje u slijedeći prozor
<code>ctrl+b,&amp;</code>	gašenje prozora
<code>ctrl+b,,</code>	preimenovanje prozora

## Panes

<code>ctrl+b,"</code>	horizontalna podjela
<code>ctrl+b,%</code>	vertikalna podjela
<code>ctrl+b,x</code> exit <code>ctrl+d</code>	gašenje <i>pane</i> -a
<code>ctrl+b,&lt;arrow&gt;</code>	navigacija kroz <i>pane</i> -ove
<code>ctrl+b,pustiti b,&lt;arrow&gt;</code>	promjena veličine <i>pane</i> -a
<code>ctrl+b,z</code>	<i>toggle zoomiranja pane</i> -a (fokusira ga)

## Copy mode

- u konfiguracijskoj datoteci niže postavljena je *Vi style* navigacija kroz *copy mode*

ctrl+b,[	ulazak u <i>copy mode</i>
<space>	početak označavanja teksta
<esc>	prekid označavanja teksta
q	odustajanje / izlazak iz <i>copy mode</i> -a
<enter>	kraj označavanja teksta ( <i>copy</i> ) i izlazak iz <i>copy mode</i> -a
ctrl+b,]	<i>paste</i>

## Customization

- *tmux* konfiguracijska datoteka nalazi se u `~/tmux.conf`

```
# Send prefix
set-option -g prefix C-a
unbind-key C-a
bind-key C-a send-prefix

# Use Alt-arrow keys to switch panes
bind -n M-Left select-pane -L
bind -n M-Right select-pane -R
bind -n M-Up select-pane -U
bind -n M-Down select-pane -D

# Shift arrow to switch windows
bind -n S-Left previous-window
bind -n S-Right next-window

# Mouse mode
setw -g mouse on

# Vi style keys for copy-mode
setw -g mode-keys vi

# Use system clipboard in Vi copy-mode
bind -T copy-mode-vi y send-keys -X copy-pipe-and-cancel "xclip -in -selection clipboard"

# Set easier window split keys
bind-key v split-window -h
bind-key h split-window -v

# Easy config reload
bind-key r source-file ~/.tmux.conf \; display-message "~/.tmux.conf reloaded."
```