



INSTALLATION DES MODULES FTP :

Le procédé pour l'installation des modules FTP est le même que celui des modules IIS, à la seule différence qu'arriver à la fenêtre Rôles de Serveurs nous allons cocher la case Serveur FTP.




Puis sur des Suivant avant de fermer à la fin de l'installation




CRÉATION ET CONFIGURATION DU SITE FTP :

Avant de créer notre site FTP nous allons d'abord préparer un dossier d'accueil du même nom pour tous nos fichiers qui seront disponible à partir de ce dernier.




Création du site FTP :

La sélection de l'option Ajouter un site FTP est la seule différence entre la création de site FTP et celle que l'on fait avec IIS .




Nous allons dans la prochaine fenêtre renseigner le nom de notre site suivi du chemin physique d'accès à ce dernier




The screenshot shows a Windows dialog box titled "Ajouter un site FTP" with a globe icon and the subtitle "Informations sur le site". It contains two text input fields: "Nom du site FTP :" with the value "LAMINE-ftp" and "Chemin d'accès physique :" with the value "C:\FTP". A blue button with three dots is next to the second field. At the bottom are four buttons: "Précédent", "Suivant", "Terminer", and "Annuler".

Ajouter un site FTP


 Informations sur le site

Nom du site FTP :

Répertoire de contenu
Chemin d'accès physique :
 

Puis renseigner l'adresse IP de notre Serveur dans la prochaine fenêtre puis valider.

Ajouter un site FTP ? X

 **Liaison et paramètres SSL**

Liaison

Adresse IP : 192.168.20.66 Port : 21

☐ Activer les noms des hôtes virtuels :
Hôte virtuel (exemple : ftp.contoso.com) :

☒ Démarrer automatiquement le site FTP

SSL


☒ Pas de SSL
☐ Autoriser SSL
☐ Exiger SSL

Certificat SSL : Non sélectionné Sélectionner... Afficher...

Précédent Suivant Terminer Annuler

Pour accroître le niveau de sécurité au niveau de notre site nous allons cocher la case authentication De base pour exiger une authentification des utilisateurs et les cases lecture et écriture pour leur permettre aussi d'uploader.

Ajouter un site FTP ? X

 **Informations sur les autorisations et l'authentification**

Authentification

☐ Anonyme

☒ De base

Autorisation

Autoriser l'accès à :

Tous les utilisateurs


Autorisations

☒ Lecture

☒ Écriture

Précédent Suivant **Terminer** Annuler


La capture suivante nous montre que le site LAMINE-ftp a été créé avec succès.



TEST :

Test interne :

Pour tester nous allons taper l'url suivant dans notre navigateur <ftp://192.168.20.66>



Niangbarhamien2020@gmail.com LAMINE NIANG