




## 1. 작업표시줄 - 검색 - '설정'을 검색




## 2. Bluetooth 및 장치 - 프린터 및 스캐너 클릭



### 3. 장치추가 - 수동으로 새 장치 추가 클릭




### 4. IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가



5. 프린터 정보 입력

- 장치 유형 : TCP/IP 장치
- 호스트 이름 또는 IP 주소 : 10.131.121.199
- 포트 이름 : IP\_10.131.121.199\_95B1

 프린터 추가

### 프린터 호스트 이름 또는 IP 주소 입력

장치 유형(T): 자동 검색

호스트 이름 또는 IP 주소(A): 10.131.121.199

포트 이름(P): IP\_10.131.121.199\_95B1

☒ 프린터를 검색하고 사용할 드라이버를 자동으로 선택(Q)

자동 검색은 WSD 및 TCP/IP 프린터를 검색합니다.  
IPP 프린터를 검색하려면 드롭다운 메뉴에서 IPP를 선택해야 합니다.

다음(N) 취소

6. 사용자 네트워크의 다른 사용자가 찾아서 사용할 수 있도록 이 프린터 공유 선택

The screenshot shows the '프린터 공유' (Printer Sharing) step in the '프린터 추가' (Add Printer) wizard. The title is '프린터 공유'. The text says: '이 프린터를 공유하려면 공유 이름을 제공해야 합니다. 제안된 이름을 사용하거나 새 이름을 입력할 수 있습니다. 공유 이름은 다른 네트워크 사용자가 볼 수 있습니다.' Below this, there are two radio buttons: '공유 안 함(O)' (Unselected) and '사용자 네트워크의 다른 사용자가 찾아서 사용할 수 있도록 이 프린터 공유(S)' (Selected). Under the selected option, there are three input fields: '공유 이름(H):' with the value 'RICOH IM C2000', '위치(L):' (empty), and '설명(C):' (empty). At the bottom right, there are two buttons: '다음(N)' (Next) and '취소' (Cancel).

7. 프린터 이름 입력  
RICOH IM C2000

