


Windows Server IIS instalacion


1 - Abrir el Administrador del servidor

Hacer clic en el botón Inicio de Windows y buscar "Administrador del servidor" en caso de que aún no esté activado.




2 - Agregar roles y funciones

Haga clic con el botón derecho en "Administrar" en la ventana "Administrador del servidor" y elija "Agregar roles y características".




Esto abrirá el "Asistente para agregar funciones y funciones", haga clic en "Siguiente"




3 - Tipo de instalacion

En "Tipo de instalación", deje seleccionado el botón de radio "Instalación basada en funciones o basada en funciones" y haga clic en Siguiente.




4 - Selección del servidor

Seleccione el servidor en el que instalará el servidor web y haga clic en Siguiete. En este caso elija el servidor local.




5 - Roles de servidor

Aquí verás muchas opciones, selecciona "Servidor web (IIS)"




6 - Agregar características

Inmediatamente eliges esa opción, aparece una nueva parte. En la página, simplemente haga clic en la pestaña "Agregar características" y presione "Siguiente".




7 - Seleccionar características

Simplemente presione "Siguiente" para llevarlo a las instalaciones de IIS




8 - Rol de servidor web (IIS)

En esta pestaña damos clic en el boton "Siguiente >"



9 - Servicios de rol

En esta pestaña elegimos los roles que se requieran para el servidor web deseado, despues de elegir las opciones deseadas damos clic derecho en el boton "Siguiente > "



10 - Instalacion

La siguiente página trata sobre cómo confirmar lo que necesita instalar antes de instalarlos. Haga clic en instalar. Haga clic en cerrar una vez que haya terminado.

Asistente para agregar roles y características

—□×

Confirmar selecciones de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-7BDBBQIVRMO.tamarindo.com

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Rol de servidor web (IIS)

Servicios de rol

Confirmación

Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.

☐ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opciones, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

Servidor web (IIS)

Herramientas de administración

Consola de administración de IIS

Servidor web

Características HTTP comunes

Documento predeterminado

Examen de directorios

Errores HTTP

Contenido estático

Estado y diagnóstico

Exportar opciones de configuración

Especifique una ruta de acceso de origen alternativa

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar