

百度导航模块----baiduNav

概述

本模块主要用 App 中，提供 2 点之间的导航。

方法接口描述

模块名称：baiduNav

1. 初始化百度导航：

`InitBaiduNav(callback(ret ,err))`

参数描述：

`Callback(ret ,err)`

`ret:`

- 类型：json

内部字段：

```
{  
  result: //结果状态（0： 失败 1： 成功）  
  message: //返回的消息字符串  
}
```

示例代码：

```
baiduNav = api.require('baiduNav');  
baiduNav.InitBaiduNav(function (ret) {  
  if (ret.result == 1) {  
  }  
});
```

2. 播放 TTS 语音

`PlayTTSText({params},callback(ret , err));`

参数描述：

`{params}`

- 类型：json

内部字段：

```
{params}  
{
```

```
TTSText: //要播放的文本
bPreempt: //播放方案 （具体看 baidu 地图的 api）
}
```

示例代码:

```
baiduNav.PlayTTSText({ TTSText: '百度导航初始化成功', bPreempt: 1 } ,
    CallbackListener);
```

3. 清空 TTS 播放列表

ClearTTSList(callback(ret , err));

示例代码:

```
baiduNav.ClearTTSList(function(ret , err){});
```

4. 开启导航计划界面

StartRouterPlan ({params} ,);

```
baiduNav.StartRouterPlan({
    start: { lng: 102.66567, lat: 25.080604, name: "棕榈泉花园" },
    end: { lng: 102.498568, lat: 24.908342, name: "昆钢" },
    }, CallbackListener);
```

5. 直接进入导航

```
baiduNav.Start({
    isGPSNav:false, //是否是真实导航
    start: { lng: 102.66567, lat: 25.080604, name: "棕榈泉花园" }, //从哪
    里
    end: { lng: 102.498568, lat: 24.908342, name: "昆钢" }, // 到哪里
    goBy: [{ lng: 102.723801, lat: 25.031047, name: "" }, { lng:
    102.726045, lat: 25.054183, name: "驰宇大厦" } ] // 途径地点

    }, CallbackListener);
```