



Langkah-langkah melakukan kompresi file pdf pada PC:



1. Install Foxit Reader, aplikasi gratis ini merupakan aplikasi pembaca pdf namun dapat juga dimanfaatkan untuk kompresi file pdf. Silakan download di sini: <https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/>
2. Setelah aplikasi Foxit Reader terinstall, buka file pdf Anda yang akan dikompresi.
3. Jika dokumen yang telah Anda scan belum dalam bentuk pdf (masih dalam bentuk file gambar *.jpg, *.bmp, atau *.png), Anda bisa memasukkan file gambar tersebut pada microsoft word. (Langkah No. 3 ini digunakan hanya jika Anda belum membuat file pdf dari dokumen hasil scan)





4. Setelah file pdf terbuka atau file gambar telah dimasukkan ke ms. Word, maka lakukan proses **PRINT** seperti biasa dengan klik menu File > Print, atau tekan pada keyboard ctrl+P.




5. Setelah jendela **print** muncul, pilih printer dengan nama **Foxit Reader PDF Printer**.




6. Klik **Properties**, atau Printer Properties jika Anda memiliki ms. word versi terbaru. Setelah tombol properties ditekan, maka akan muncul jendela **Foxit Reader PDF Printer Properties**.




7. Setelah jendela Foxit Reader PDF Printer Properties terbuka, pada **Default Settings** pilih **Smallest File Size**, kemudian tekan tombol **Edit**, untuk konfigurasi proses kompresi file pdf.




8. Setelah jendela **Smallest File Size** terbuka, ganti nilai **Downsample** menjadi 150, ganti nilai **ppi for images above** menjadi 195, dan **Quality** menjadi Medium.





9. Kemudian tekan tombol OK. Setelah menekan tombol OK, maka jendela Save Foxit PDF Setting akan muncul, masukkan file name **custom**, kemudian tekan **Save**.




10. Setelah menekan tombol save tadi, maka pengaturan kompresi file PDF telah dibuat, dan jendela tadi akan tertutup dan kembali ke jendela **Foxit Reader PDF Printer Properties**. Adapun langkah mulai dari no. 7 sampai no. 9 untuk konfigurasi hanya sekali dilakukan.
11. Pada jendela **Foxit Reader PDF Printer Properties**, akan terlihat Default Setting baru, yang Anda buat tadi dengan nama **custom**. Langkah selanjutnya yaitu mengganti nilai **Image Resolution menjadi 144**, kemudian tekan **OK**.



12. Setelah menekan tombol OK, maka Anda akan dikembalikan ke jendela Print. Kemudian tekan **tombol OK** atau jika anda menggunakan versi ms. word terbaru tekan **Print**.



13. Pilih lokasi file pdf Anda yang baru, kemudian tekan **Save**.



14. Selesai, sekarang file Anda akan memiliki ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya.

