


Hiển thị Ruler, thanh thước kẻ căn chỉnh lề trong Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Có một cách nhanh và đơn giản để mở thanh thước kẻ ngang, dọc Ruler là dùng phím tắt **Alt + W** rồi ấn **R** còn nếu đã bỏ Ruler thì lập lại thao đó 1 lần nữa.




Hiển thị Ruler trong word 2016

Trên giao diện sử dụng của Word 2016, vào tab **View** và đánh dấu kiểm vào ô **Ruler**




Hiển thị Ruler trong word 2010

Bước 1: Mở Microsoft Word 2010 lên, ở thanh công cụ chọn tab **View** và tích vào **Ruler** để thanh Ruler này hiển thị trên Word.




Bước 2: Sau khi tích chọn Ruler xong có thể mở **Word Option** lên và cài đặt đơn vị cho thanh Ruler như: **inches, centimeters,....**



Hiển thị Ruler trong word 2013

Tương tự như ở Word 2010 thì để hiển thị chức năng Ruler trong Word 2013 cũng chọn **View** và tích vào **Ruler** để thanh công cụ hiển thị lên Word



Hiển thị Ruler trong word 2007

Cách 1: Kích vào thẻ **View** và chọn biểu tượng **Ruler** như hình dưới:




Cách 2: Kích vào nút **View Ruler** ở trên thanh cuộn dọc bên phải màn hình soạn thảo Word.




Cách 3: Nếu thực hiện 2 cách trên mà chỉ có mỗi thước kẻ ngang xuất hiện, không có thước kẻ dọc thì làm như sau:

Kích vào nút **Office Button** ở góc trên trái màn hình Word, sau đó chọn **Word Options** (phím tắt nhanh ấn **Alt + F** sau đó ấn chữ **I**)




Kế tiếp chọn **Advanced** trong dãy menu bên tay trái. Kéo thanh trượt ở khung bên phải xuống dưới, tìm tới nhóm **Display**, đánh dấu trước dòng **Show vertical ruler in Print Layout view** và nhấn **OK** để hoàn thành.




Hiển thị Ruler trong word 2003

Bước 1: Để hiện thị thước đo, chọn menu **View**, chọn **Ruler** trong dãy menu xổ xuống.



Bước 2: Nếu muốn cho hiển thị thước đo theo chiều dọc ở chế độ xem văn bản, chọn **Tools**, sau đó chọn mục **Options...** trong dãy menu xổ xuống. Cửa sổ **Options** xuất hiện, chọn **View** và đánh dấu chọn vào mục **Vertical ruler (Print view only)** trong nhóm **Print and Web Layout options**. Nhấn **OK** để hoàn thành.



Nguồn <http://thuthuat.taimienphi.vn/hien-thi-chuc-nang-ruler-trong-word-697n.aspx>

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ Thông tin:

Số nội bộ: 176

Email: phongcntt@pnt.edu.vn