

Funcionalidade: Tela de Login no Advantage Online Shopping

Cenário: Login bem-sucedido com credenciais válidas

Dado que o usuário acessa a página "www.advantageonlineshopping.com"

E esteja na tela de login

E preenche o "Username" inserindo um nome válido

E preenche o "Password" inserindo uma senha válida

Quando clica no botão "SIGN IN"

Então ele deve ser redirecionado para a página inicial

E deve ver seu nome de usuário exibido no topo da página

Cenário: Login com senha incorreta

Dado que o usuário acessa a página "www.advantageonlineshopping.com"

E esteja na tela de login

E preenche o "Username" inserindo um nome válido

E preenche o "Password" inserindo uma senha inválida

Quando clica no botão "SIGN IN"

Então a mensagem "Incorrect user name or password." em vermelho aparecerá na tela

E o acesso não será realizado

Cenário: Login com usuário inexistente

Dado que o usuário acessa a página "www.advantageonlineshopping.com"

E esteja na tela de login

E preenche o "Username" inserindo um nome inválido

E preenche o "Password" inserindo uma senha válida

Quando clica no botão "SIGN IN"

Então a mensagem "Incorrect user name or password." em vermelho aparecerá na tela

E o acesso não será realizado

Cenário: Tentativa de login sem preencher os campos obrigatórios

Dado que o usuário acessa a página "www.advantageonlineshopping.com"

E esteja na tela de login

E não preenche os campos "USERNAME/PASSWORD"

Quando tentar clica no botão "SIGN IN"

Então o botão "SIGN IN" não estará habilitado

E não conseguirá acessar a plataforma

Cenário: Logout do usuário logado

Dado que o usuário está logado no sistema

E ele clica na opção "PERFIL"

Quando clicar na opção "SIGN OUT"

Então ele deve ser deslogado

E a opção de "USERNAME/PASSWORD" deve ser exibida novamente

Cenário: Lembrar credenciais de login

Dado que o usuário acessa a página "www.advantageonlineshopping.com"

E esteja na tela de login

E preenche o "Username" inserindo um nome válido

E preenche o "Password" inserindo uma senha válida

E clicar na opção "REMEMBER ME"

Quando clica no botão "SIGN IN"

Então os campos "USERNAME/PASSWORD" será salvos

E ao acessar novamente mostrará em tela.

Cenário: Recuperação de senha

Dado que o usuário acessa a página de login

E tenha esquecido o "USERNAME/PASSWORD"

E clica na opção "FORGOT YOUR PASSWORD?"

E ser direcionado a tela "Recuperar Acesso"

E ao inserir seu e-mail de recuperação

Quando clica no botão "ENVIAR"

Então ele deve receber um e-mail com instruções para redefinir sua senha

Cenário: Login com múltiplas tentativas falhas

Dado que o usuário acessa a página de login

E ele insere credenciais inválidas três vezes consecutivas

Então sua conta deve ser temporariamente bloqueada

E ele deve ver uma mensagem informando sobre o bloqueio

Cenário: Login bem-sucedido com Facebook

Dado que o usuário acessa a página "www.advantageonlineshopping.com"

E esteja na tela de login

Quando clica no botão "SING IN WITH FACEBOOK"

E autoriza o acesso à conta do Facebook

Então ele deve ser redirecionado para a página inicial do Advantage Online Shopping

E seu nome de usuário deve estar visível no topo da página

Cenário: Login via Facebook com conta não autorizada

Dado que o usuário acessa a página "www.advantageonlineshopping.com"

E esteja na tela de login

Quando ele clica no botão "SING IN WITH FACEBOOK"

E nega a autorização de acesso à conta do Facebook

Então ele deve permanecer na tela de login

E uma mensagem de erro deve ser exibida informando que o acesso foi negado

Cenário: Login via Facebook com falha na autenticação

Dado que o usuário acessa a página "www.advantageonlineshopping.com"

E esteja na tela de login

Quando clica no botão "SING IN WITH FACEBOOK"

E ocorre um erro na autenticação do Facebook

Então ele deve ver uma mensagem de erro informando a falha na autenticação

E deve permanecer na tela de login

Cenário: Exibição correta da tela de login em dispositivos móveis

Dado que o usuário acessa a página "www.advantageonlineshopping.com" em um dispositivo móvel

E a página é carregada

E os campos de login e botões devem ser ajustados corretamente para o tamanho da tela

E preenche o "Username" inserindo um nome válido

E preenche o "Password" inserindo uma senha inválida

Quando clica no botão "SING IN WITH FACEBOOK"

Então ele deve ser redirecionado para a página inicial

E deve ver seu nome de usuário exibido no topo da página

E a página ajustada para dispositivos móveis

Cenário: Exibição correta da tela de login em tablets

Dado que o usuário acessa a tela de login em um tablet

E a página é carregada

E os campos de login devem estar centralizados e bem distribuídos

E preenche o "Username" inserindo um nome válido

E preenche o "Password" inserindo uma senha inválida

Quando clica no botão "SIGN IN WITH FACEBOOK"

Então ele deve ser redirecionado para a página inicial

E deve ver seu nome de usuário exibido no topo da página

E a página ajustada para dispositivos móveis