

Home - Tela de listagem dos filmes

Plataforma Mobile			
Título:	Comportamento da página ao falhar no carregamento e exibição do carrinho		
Tipo:	Teste Manual		Status: Pendente
Descrição:	Comportamento da página ao falhar no carregamento e exibição do carrinho		
Cenário:	O usuário acessa a página, mas o conteúdo não é carregado		
	Dado que o usuário acessa a página "https://wefit.testereact.com.br" Quando a página não consegue carregar os dados dos filmes Então uma mensagem "Parece que não há nada por aqui :(" deve ser exibida na tela E um botão "Recarregar página" deve estar disponível		
Cenário:	O usuário tenta recarregar a página após erro		
	Dado que o usuário acessa a página "https://wefit.testereact.com.br" E a página "HOME" esteja com a mensagem de erro "Parece que não há nada por aqui :(" Quando o usuário clicar no botão "Recarregar página" Então a página deve tentar carregar os filmes novamente E será disponibilizado na tela, as opções de filme a venda E se o erro persistir, a mensagem "Parece que não há nada por aqui :(" deve continuar visível		
Cenário:	O usuário acessa a página e verifica o estado do carrinho		
	Dado que o usuário acessa a página "https://wefit.testereact.com.br" E a página carrega os filmes disponíveis Quando não tiver itens no carrinho Então o ícone do carrinho deve indicar "0 itens"		
Cenário:	O usuário acessa a página inicial visualizando os filmes disponíveis		
	Dado que o usuário acessa a página "https://wefit.testereact.com.br" E a página "HOME" carrega os filmes com sucesso Então os filmes disponíveis devem ser exibidos com imagem, título e preço E cada filme deve ter um botão "Adicionar ao Carrinho"		
Cenário:	O usuário acessa a página inicial visualizando alguns filmes indisponíveis		
	Dado que o usuário acessa a página "https://wefit.testereact.com.br" E a página "HOME" carrega os filmes com sucesso E alguns filmes não esteja disponível, automaticamente o botão "Adicionar ao Carrinho" ficar apagado Quando tentar clicar no botão "Adicionar ao Carrinho" Então os filmes que esteja indisponíveis, não será adicionado no carrinho		
Cenário:	O usuário adiciona um filme ao carrinho		
	Dado que o usuário está na página inicial e visualiza um filme disponível Quando o usuário clicar no botão "Adicionar ao Carrinho" Então o ícone do carrinho no topo da página deve atualizar o número de itens E o contador ao lado do botão do filme deve aumentar para refletir a quantidade adicionada		

Cenário:	O usuário tenta adicionar um filme ao carrinho várias vezes
	<p>Dado que o usuário está na página inicial</p> <p>Quando o usuário clica no botão "Adicionar ao Carrinho" várias vezes no mesmo filme</p> <p>Então o contador de itens ao lado do botão deve aumentar corretamente</p> <p>E o carrinho deve refletir a quantidade total adicionada</p>
Cenário:	Paginação da listagem de filmes
	<p>Dado que há mais filmes disponíveis do que podem ser exibidos na tela inicial</p> <p>Quando o usuário utilizar o scroll do mouse, poderá visualizar os filmes que estão disponíveis abaixo</p> <p>Então novos filmes devem ser carregados</p> <p>E exibidos na tela, até chegar a opção de paginação</p> <p>E poderá mudar de página, para visualizar novos filmes</p>