

ID	Приоритет	Серьезность	Проверка	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Статус	Фактический результат	Комментарии	Окружение
"Счет 1 (RUB)"										
3	Medium	S3	Некорректное отображение формы на 100-500px	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму в браузере. 2. Уменьшить ширину окна до 100-500px (или использовать мобильный режим в Chrome DevTools). 3. Наблюдать некорректное отображение.	Форма должна адаптироваться под маленькие экраны с правильным расположением элементов.  Карты должны отображаться вертикально для удобства.		Элементы выходят за пределы экрана справа. Для отображения необходимо сместить изображение влево.	<a href="https://disk.yandex.ru/i/TzvSBIFmDBAGuQ">https://disk.yandex.ru/i/TzvSBIFmDBAGuQ</a>  <a href="https://disk.yandex.ru/i/t9TWDng-ZilAgw">https://disk.yandex.ru/i/t9TWDng-ZilAgw</a>  Воспроизводимость: 100% (ошибка возникает всегда при данном разрешении).	MacOS, iOS, Chrome
8	High	S1	Ошибка 500 при выборе счета KRW	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления банковским счетом 2. В выпадающем списке счетов выбрать "Счет 2 (KRW)" 3. Наблюдать появление ошибки 500	Счет KRW должен отображаться корректно. Должен показываться символ валюты KRW (₩). Форма должна продолжать работать в штатном режиме.		Появляется сообщение об ошибке "Error 500: Не удалось загрузить данные счета". Дальнейшая работа с формой невозможна.	<a href="https://disk.yandex.ru/i/zlk6vm4ZyaVOcA">https://disk.yandex.ru/i/zlk6vm4ZyaVOcA</a>  Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
18	High	S1	Некорректное отображение суммы 0.01 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 0.01 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 0.01 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "1 001,01" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/8p-XIOuJXYC5Wg">https://disk.yandex.ru/i/8p-XIOuJXYC5Wg</a>  Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
19	High	S1	Некорректное отображение суммы 0,01 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 0,01 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 0,01 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "1 001,01" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/8p-XIOuJXYC5Wg">https://disk.yandex.ru/i/8p-XIOuJXYC5Wg</a>  Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
20	High	S1	Некорректное отображение суммы 0,10 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 0,10 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 0,10 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "1 001,10" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/lAmtHoN4Hrk4Vw">https://disk.yandex.ru/i/lAmtHoN4Hrk4Vw</a>  Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
22	High	S1	Некорректное отображение суммы 1,01 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 1,01 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 1,01 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "1 002,01" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/bT901E2QG5Aw7Q">https://disk.yandex.ru/i/bT901E2QG5Aw7Q</a>  Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
23	High	S1	Некорректное отображение суммы 1,10 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 1,10 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 1,10 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "1 002,10" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/uWoLuejgUTOVLw">https://disk.yandex.ru/i/uWoLuejgUTOVLw</a>  Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
26	High	S1	Некорректное отображение суммы 999,99 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 999,99 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 999,99 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "2 000,99" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/FsAh-OCT0dl6Qg">https://disk.yandex.ru/i/FsAh-OCT0dl6Qg</a>  Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
46	Medium	S2	Потеря имени первой карты при добавлении второй	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Нажать "+Добавить" → ввести "Карта 1" 3. Нажать "+Добавить" 4. Наблюдать исчезновение имени "Карта 1"	Имена всех карт должны сохраняться до нажатия "Сохранить"		Имя первой карты сбрасывается при нажатии кнопки "+Добавить"	Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
47	High	S1	XSS-уязвимость в поле имени карты	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. В поле "Имя владельца карты" ввести: <script>alert('XSS')</script> 3. Нажать "Сохранить" 4. При следующем открытии формы выполняется JavaScript-код	Поле ввода полностью отклонять такие значения с ошибкой: "Недопустимые символы в имени"		Введенный JavaScript-код (<script>alert(1)</script>) сохраняется как есть в поле "Имя владельца карты".	<a href="https://disk.yandex.ru/i/b7j8TjPXlGxdFw">https://disk.yandex.ru/i/b7j8TjPXlGxdFw</a>  Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
"Счет 3 (USD)"										

54	High	S1	Некорректное отображение суммы 0,01 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 0,01 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 0,01 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "1 001,01" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/hDBx8lSE8NXkCw">https://disk.yandex.ru/i/hDBx8lSE8NXkCw</a> Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
55	High	S1	Некорректное отображение суммы 0,01 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 0,01 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 0,01 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "1 001,01" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/hDBx8lSE8NXkCw">https://disk.yandex.ru/i/hDBx8lSE8NXkCw</a> Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
56	High	S1	Некорректное отображение суммы 0,10 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 0,10 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 0,10 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "1 001,10" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/-rg8zIbxRW2msg">https://disk.yandex.ru/i/-rg8zIbxRW2msg</a> Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
58	High	S1	Некорректное отображение суммы 1,01 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 1,01 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 1,01 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "1 002,01" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/4H472D-2TkvtA">https://disk.yandex.ru/i/4H472D-2TkvtA</a> Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
59	High	S1	Некорректное отображение суммы 1,10 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 1,10 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 1,10 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "1 002,10" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/BsGqxaRtDTT2wQ">https://disk.yandex.ru/i/BsGqxaRtDTT2wQ</a> Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
62	High	S1	Некорректное отображение суммы 999,99 при пополнении баланса	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Ввести в поле "Пополнить баланс" значение 999,99 3. Нажать кнопку "Пополнить" 4. Проверить отображение суммы на балансе	Баланс должен увеличиться ровно на 999,99 от предыдущего значения Формат отображения должен соответствовать системе (X,XX)		Баланс отображается как "2 000,99" (некорректное значение)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/SR9ayRzEyK7mLw">https://disk.yandex.ru/i/SR9ayRzEyK7mLw</a> Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
83	Medium	S2	Потеря имени первой карты при добавлении второй	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. Нажать "+Добавить" → ввести "Карта 1" 3. Нажать "+Добавить" 4. Наблюдать исчезновение имени "Карта 1"	Имена всех карт должны сохраняться до нажатия "Сохранить"		Имя первой карты сбрасывается при нажатии кнопки "+Добавить"	Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome
84	High	S1	XSS-уязвимость в поле имени карты	Перейти на сайт: <a href="https://test.3snet.tech/">https://test.3snet.tech/</a>	1. Открыть форму управления счетом 2. В поле "Имя владельца карты" ввести: <code>&lt;script&gt;alert('XSS')&lt;/script&gt;</code> 3. Нажать "Сохранить" 4. При следующем открытии формы выполняется JavaScript-код	Поле ввода полностью отклонять такие значения с ошибкой: "Недопустимые символы в имени"		Введенный JavaScript-код ( <code>&lt;script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;</code> ) сохраняется как есть в поле "Имя владельца карты".	<a href="https://disk.yandex.ru/i/b7j8TJPXIGxdFw">https://disk.yandex.ru/i/b7j8TJPXIGxdFw</a> Воспроизводимость: 100%	MacOS, Chrome