

# Documentation module Notes de frais+

Version 2.0.0 – 2016-12-05

## Prérequis

Ce module est uniquement compatible avec la dernière version de Dolibarr qui, à ce jour, est la version 4.0.0.

## Installation du module

Le module s'installe soit à la racine de Dolibarr, soit dans le dossier « custom ». Cette dernière option est à privilégier. Une documentation sur le site de Dolibarr est disponible quant à l'utilisation de ce dossier. Une fois uploadé, le module s'installe et s'active via le menu « **Configuration** » puis « **Modules** » de Dolibarr.

## Mise à jour du module

Pour procéder à la mise à jour du module depuis une ancienne version, il suffit de désactiver/réactiver le module et de procéder à la mise à jour de la base de données via l'onglet « Mise à jour » de la page de configuration du module.

Configuration du module Notes de frais+

Notes de frais+ Configuration Dictionnaires Mise à jour

Veuillez suivre les étapes une à une. Choisissez votre mode d'installation et cliquez sur Démarrer...

Version	Description	Action
Mise à jour: 1.2.1 -> 1.2.2	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation du module par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer
Mise à jour: 1.2.2 -> 1.2.3	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation du module par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer
Mise à jour: 1.2.3 -> 1.3.1	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation du module par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer
Mise à jour: 1.3.1 -> 1.4.1	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation du module par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer
Mise à jour: 1.4.1 -> 1.4.2	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation du module par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer
Mise à jour: 1.5.3 -> 1.5.4	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation du module par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer
Mise à jour: 1.5.4 -> 1.5.9	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation du module par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer
Mise à jour: 1.6.0 -> 1.6.1	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation du module par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer

Chaque étape de mise à jour doit être exécutée selon la version installée actuellement. Par exemple, si la version installée est la 1.5.3 et vous souhaitez mettre à jour le module à la version 1.6.1, il est nécessaire de réaliser successivement les mises à jour 1.5.3->1.5.4, puis 1.5.4->1.6.0 et enfin 1.6.0->1.6.1.