

単体テスト仕様書	システム名	サブシステム名	業務種別		バージョン	更新日	作成者
	画像投稿サイト				V1.00	2023/3/13	高原翔馬

テストID	UT-0001	テスト名	ユーザー登録処理・作者登録処理・作品投稿処理
事前条件	テストデータがDBに反映されていること		

テスト環境	サーバー1	サーバ2	クライアント
マシン名	MAMP		
機種	MacBook Pro (13-inch, M2		
OS	macOS Ventura		
メモリ	16 GB		
ブラウザ			

テスト区分	Phase1
回数	1回目
実施日	3/10
実施者	

実行サイト	サーバ1	サーバ2
DBサーバー	○	
APサーバー	○	

テスト結果	件数	率
合格(○)	0	
不合格(×)	0	
未テスト(未)	0	
合計件数:	0	

項目名	画面名	イベント №	手順	テストデータ 仕様№	正常／異常	期待結果	実施日	実施者	可否	備考
ユーザーの新規登録 ニックネーム	新規会員登録ページ	1-1	未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		1-2	同欄に半角21文字以上の内容を入力し登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		1-3	同欄に半角20文字以上の内容を入力し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、マイページへ遷移する				
		1-4	同欄に全角11文字以上の内容を入力し登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		1-5	同欄に全角10文字以内の内容を入力し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、マイページへ遷移する				
ユーザーの新規登録 メールアドレス		2-1	未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		2-2	同欄に@を含めない文字列を入力し登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		2-3	同欄に所定の形式で任意の内容を入力し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、マイページへ遷移する				
ユーザーの新規登録 パスワード		3-1	未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		3-2	同欄に半角5文字以内の内容を入力し登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		3-3	同欄に半角英字のみの内容を入力し登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		3-4	同欄に半角数字のみの内容を入力し登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		3-5	同欄に半角英数字どちらも含む文字列を入力し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、マイページへ遷移する				
ログイン メールアドレス	ログイン画面	1-1	未入力の状態でログインを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
1-2		登録済みの情報を入力しログインを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する					
ログイン パスワード		2-1	未入力の状態でログインを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		2-2	登録済みの情報を入力しログインを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する				
タイトルロゴ	トップ画面	1-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
ログイン		2-1	ログイン押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にログイン画面が表示される				
新規登録		3-1	新規登録押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に新規登録画面が表示される				
マイページ		4-1	マイページ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にマイページが表示される				
作者一覧		5-1	作者一覧押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者一覧画面が表示される				
ログアウト		6-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
タイトルロゴ		1-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
マイページ		2-1	マイページ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にマイページが表示される				

作者登録	作者一覧画面	3-1	作者登録押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者登録画面が表示される			
ログアウト		4-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される			
作者画像		5-1	作者画像押下		正常	表示崩れやエラーがなく該当の作品一覧画面が表示される			
編集		6-1	編集ボタン押下		正常	表示崩れやエラーがなく該当の作者編集画面が表示される			
削除		7-1	削除ボタン押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者が削除される			
作者の新規登録 お名前	作者新規登録画面	1-1	未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される			
		1-2	同欄に半角21文字以上の内容を入力し登録するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される			
		1-3	同欄に半角20文字以上の内容を入力し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する			
		1-4	同欄に全角11文字以上の内容を入力し登録するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される			
		1-5	同欄に全角10文字以内の内容を入力し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する			
作者の新規登録 生年月日		2-1	未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される			
		2-2	同欄にカレンダーから選択し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する			
		3-1	未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される			
作者の新規登録 作者画像		3-2	同欄にフォルダから選択し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する			
タイトルロゴ		4-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される			
作者一覧	5-1	作者一覧押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者一覧画面が表示される				
ログアウト	6-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
作者の編集 お名前	作者編集画面	1-1	未入力の状態で更新するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される			
		1-2	同欄に半角21文字以上の内容を入力し更新するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される			
		1-3	同欄に半角20文字以内の内容を入力し更新するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する			
		1-4	同欄に全角11文字以上の内容を入力し更新するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される			
		1-5	同欄に全角10文字以内の内容を入力し更新するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する			
作者の編集 生年月日		2-1	未入力の状態で更新するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される			
		2-2	同欄にカレンダーから選択し更新するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する			
		3-1	未入力の状態で更新するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される			
作者の編集 作者画像		3-2	同欄にフォルダから選択し更新するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する			
タイトルロゴ		4-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される			
作者一覧	5-1	作者一覧押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者一覧画面が表示される				
ログアウト	6-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
タイトルロゴ	作品一覧画面	1-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される			
作者一覧		2-1	マイページ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者区一覧が表示される			
作品登録		3-1	作者登録押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作品登録画面が表示される			
ログアウト		4-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される			
作品画像		5-1	作者画像押下		正常	表示崩れやエラーがなく該当の作品詳細画面が表示される			
作品の新規登録 作品画像	作品新規登録画面	1-1	未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	作品一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される			
		1-2	同欄にフォルダから選択し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する			
		2-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される			
作品一覧		3-1	作品一覧押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作品一覧画面が表示される			
ログアウト		4-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される			
タイトルロゴ	作品詳細画面	1-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される			
作品一覧		2-1	作品一覧押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作品一覧画面が表示される			
ログアウト		3-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される			
編集		4-1	編集ボタン押下		正常	表示崩れやエラーがなく該当の作品編集画面が表示される			
削除		5-1	削除ボタン押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作品が削除される			

[illegible]