

Guia do Usuário – OHLOC v1.1

Este sistema gera um relatório de fechamento de serviço com as mensagens de MOV e LOC acertadas e prontas para transmissão via CCAM.

O sistema OHLOC v1.1 efetua a leitura de todos os arquivos de plano de voo e notificação de voo da pasta FPL gerada pelo SAIS e então seleciona aquelas que possuem grupos ZZZZ no corpo da mensagem, em seguida ele faz a leitura das mensagens CONFAC inseridas na pasta CONFAC do sistema OHLOC v1.1 em busca das mensagens que necessitam de gerar LOC, assim ele cruza as informações e gera um relatório no formato de fechamento de serviço com todas as MOV ajustadas em numeração, ordenadas por matrícula e EOB, sem repetições e separada em blocos de 25 mensagens, seguidas pelos blocos de mensagens LOC separadas em grupo de 25 mensagens e posicionadas no final do relatório gerado.

A configuração é bem simples e baseia em **3 PASSOS**:

PASSO 1 – Abra o arquivo config.properties.

Este arquivo consta as variáveis de configuração e você somente precisará acertar uma delas, listada abaixo. Este arquivo se encontra na pasta **OHLOC v1.1** e você pode abri-lo com o uso de um bloco de notas.

```
#####
# CONFIGURACAO PARA INTERACAO COM RECURSOS DO SISTEMA #
#####
```

adress-for-fpl-repository=C:\\ohloc_v1_0\\FPL

Altere a parte azul informando o diretório onde está localizado os arquivos que contém os planos de voo e notificações em formato .txt gerado pelo SAIS (aqueles do tipo .: FPL_FAB01_SBBR_2359_recebida_31213 – 23_59) . Atente para a separação do caminho com o uso de barra dupla e invertida “\\”.

PASSO 2 – Carregar a(s) mensagem(s) CONFAC

Aqui você vai copiar o arquivo de mensagem CONFAC gerada pelo SAIS (Ex: CONFAC_010114), ou mais de um arquivo se desejar gerar mais de um relatório, e colar dentro da pasta CONFAC do sistema OHLOC v1.1

PASSO 3 – Executar:

Agora dê um duplo-click no arquivo **_OHLOC - START.bat** (Localizado na pasta OHLOC v1.1) para executar o sistema; e pronto, aguarde o sistema concluir a criação de seus relatórios na pasta **RELATORIOS** localizada dentro da pasta OHLOC v1.1

OBS.:

1. Os arquivos criados pelo sistema na pasta **RELATORIOS** podem ser deletados por você, a qualquer momento, e se precisar recuperar basta clicar novamente no arquivo **_OHLOC – START.bat** que serão gerados novamente.

2. Quanto as mensagens LOC, algumas ainda necessitarão ser localizadas manualmente devido a inconsistências encontradas nos arquivos FPL. Tentei otimizar isso ao máximo.

3. A numeração do relatório é ajustada com base na numeração da primeira mensagem MOV do arquivo CONFAC gerada pelo SAIS.

4. A versão 1.1 traz novos recursos:

- Gera de relatório com campos separados por virgula para fins de estatística (Ver arquivo config.properties)
- Recurso para leitura de pasta e subpastas do diretório que contém os FPL variável [adress-for-fpl-repository] (Ver arquivo config.properties).

4. Para facilitar o processo de instalação do sistema recomendo descompactá-lo na pasta raiz do PC (a pasta c:) e então ficaria como abaixo, caso contrário haveria necessidade de um ajuste mais fino no arquivo **config.properties**.

C:\ohloc_v1_1

C:\ohloc_v1_1\CONFAC
C:\ohloc_v1_1\FPL
C:\ohloc_v1_1\ohlocv10
C:\ohloc_v1_1\RELATORIOS
C:\ohloc_v1_1_OHLOC – START.bat
C:\ohloc_v1_1\config.properties
C:\ohloc_v1_1\config_backup.properties
C:\ohloc_v1_1\leiam.pdf

Sucesso a todos e Feliz Ano Novo,

José Luiz